

Relatório Onde-se-Usa Nível Único - EN0208

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Onde-se-Usa Nível Único - EN0208

Visão Geral do Programa

Permite listar relatório dos itens de primeiro nível conforme classificação e parâmetros, emitindo as listagens em nível único (imediatamente superior), de todos os itens referenciados no "Onde-se-usa".

Listagem Onde-se-usa Nível Único – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Selecionar e limitar os componentes que farão parte da listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Estoque	Inserir o grupo de estoque inicial e final para seleção, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os componentes que se enquadrem nessa faixa.
Família	Inserir a família inicial e final para seleção, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os componentes que se enquadrarem nessa faixa.
Item	Inserir o código inicial e final dos itens para seleção, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados itens que se enquadrarem nessa faixa.

Listagem Onde-se-usa Nível Único – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Estabelecer a ordem em que será apresentado o relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Estoque/Item	Quando selecionado, o relatório apresentado é classificado por Grupo Estoque e por item.
Família Material/Item	Quando selecionado, o relatório apresentado é classificado por Família de Material e Item.
Item	Quando selecionado, o relatório apresentado é classificado por Item.

Listagem Onde-se-usa Nível Único – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Estabelecer como parâmetro a data de corte até a qual serão consideradas as listas de componente para inclusão no relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data de Validade	Inserir a data de validade. Quando informada, o programa lista somente as estruturas que estejam enquadradas nos parâmetros indicados, isto é, com data de início menor ou igual, e com data de término maior (em relação a data de validade).  Nota: No folder (pasta) Impressão, existe a opção de imprimir ou não a Página de Parâmetros.
Quantidade	Inserir a quantidade do produto final a qual é tomada como base para os cálculos das quantidades apresentadas no relatório.
Ativo	Quando assinalado, indica que a listagem deverá conter os itens com situação igual a Ativo (Manutenção de Itens (CD0204)).
Obsoleto ordens automáticas	Quando assinalado, indica que a listagem deverá conter os itens com situação igual a Obsoleto para Ordens Automáticas (Manutenção de Itens (CD0204)).

Obsoleto todas as ordens	Quando assinalado, indica que a listagem deverá conter os itens com situação igual a Obsoleto para Todas as Ordens (Manutenção de Itens (CD0204)).
Totalmente Obsoleto	Quando assinalado, indica que a listagem deverá conter os itens com situação igual a Totalmente Obsoleto (Manutenção de Itens (CD0204)).
Processos	Selecionar o processo de fabricação do item para identificar a sua lista de componentes. As opções disponíveis são: • Processo Principal. • Todos os Processos. ⚠ Nota: Esse campo será utilizado na seleção da lista de componentes.
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento desejado para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.
Linha Produção	Inserir o código da linha de produção para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.
Unid. Negócio	Inserir o código da unidade de negócio para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.

Listagem Onde-se-usa Nível Único – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Relacionar quais os componentes que deverão ser incluídos na listagem, independentemente de seleção ou parametrização prévia.
--------------------------	---

Permite informar somente os itens que devem ser exibidos no relatório, apresentando a data de validade de cada item listado.

Quando digitado algum item, as opções "Seleção" e "Parâmetros" são ignoradas pelo programa.

Nessa opção, é informada a data de corte de cada item. (É possível informar itens com datas de corte diferentes).

Exemplo:



Para uma determinada estrutura **A**, composta de **B** e **C** e sendo **B** composto de **D** e **E**, ao ser informado para listagem o item **B**, o programa lista somente o item-pai **B**.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Quando acionado, permite a inserção de um novo item na lista de componentes para impressão.
Alterar	Quando acionado, permite alterar um código de item na lista de componentes para impressão.
Retirar	Quando acionado, permite retirar um item assinalado da lista de componentes para impressão.
Salvar	Quando acionado, permite salvar a lista de itens em local definido. Particularmente útil quando se utiliza uma relação de componentes seguidamente, evitando dessa forma ter que redigitá-la a cada utilização.
Recuperar	Permite a recuperação de lista de componentes previamente salva.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Inserir o código e a descrição do item a ser listado.
Un	Exibe a unidade de medida do item.
Ref	Exibe a referência do item.
Data Corte	Inserir a data de corte para a estrutura a ser listada.

⚠ Nota:
Legenda de Atributos da Relação:

– Item comprado com relação fantasma.

d – Data da estrutura inválida para o dia de hoje (quando informado "?", em vez da data de corte).

F – Indica que o item tem relação fantasma.

A – Item com componente alternativo.

Listagem Onde-se-usa Nível Único – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório.
-------------------	---

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Cadastros Gerais Itens (CD0204)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

eng

engenharia

versao_12

relatorio_onde_se_usa_nivel_unico

en0208

onde_se_usa

nivel_unico