

Alteração Ordens Planej/Reprog - PL0506

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Alteração Ordens Planej/Reprog - PL0506

Visão Geral do Programa

Esse programa permite a alteração das quantidades das ordens planejadas, ou da data das ordens reprogramadas, antes do processo de confirmação do cálculo do planejamento. Nele é possível:

- Incluir e eliminar ordens planejadas de itens comprados e fabricados;
- Alterar a data das ordens reprogramadas de itens comprados e fabricados;
- Recalcular o planejamento dos componentes dos itens fabricados que foram alterados;
- Visualizar a situação do saldo a cada alteração da quantidade ou da data da ordem reprogramada, antes da confirmação das alterações.
- Simular as alterações do cálculo do planejamento no excel visualizando graficamente o estoque.

 **Nota:**
Não é possível alterar o cálculo de itens com política Make-To-Order e Nível Superior, além de itens não calculados pelo MRP (itens com demanda independente, obsoletos, com controle de débito direto ou parametrizados para controle de planejamento pela manutenção industrial).

Alteração Ordens Planej/Reprog - PL0506

Objetivo da tela:	Possibilitar a inserção e a manutenção de ordens planejadas, bem como a visualização de saldos e a somatória das ordens do plano.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Seleção Parâmetros	Permite selecionar os parâmetros para apresentação das ordens. Veja mais informações na descrição da tela Seleção de Parâmetros.
Inclui	Permite inserir na tabela uma ordem planejada. Veja mais informações na descrição da tela Inclusão Ordem Planejada.
Modifica	Permite modificar a data e a quantidade da ordem selecionada. Veja mais informações na descrição da tela Inclusão Ordem Planejada.
Elimina	Permite eliminar a ordem planejada.
Cancelar Alterações no planejamento	Cancela as alterações realizadas nas ordens planejadas e reprogramadas.  Nota: Esta função não desfaz alterações confirmadas anteriormente.
Confirma Alterações	Confirma alterações no cálculo do planejamento do item.
Somatória das Ordens	Apresenta a somatória das ordens do plano. Veja mais informações na descrição da tela Somatória de Ordens.
Posicionar na Ordem	Permite posicionar na ordem indicada. Veja mais informações na descrição da tela Posicionamento da Ordem.
Recálculo dos Componentes	Permite recalcular os componentes do item fabricado alterado.  Nota: Esta função é habilitada somente quando o item é fabricado.
Simulação no Excel	Permite a visualização gráfica com saldos projetados. As quantidades podem ser alteradas para simulação da situação do estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade de Medida	Exibe o código da unidade de medida do item selecionado.
Plano	Exibe o código do plano selecionado.
Qtde Segur	Exibe a quantidade de segurança do item selecionado.

Saldo Inicial	Exibe o saldo em estoque do item existente no momento do cálculo do planejamento.
Saldo Final	Exibe o saldo final: Saldo inicial + ordens - demanda.

Árvore de Visualização:	Descrição:
Caneta Acrílica	Exibe o código e a descrição do item que pertence ao plano e período selecionados nos parâmetros.
Indústria de Acrílico	Exibe o código e a descrição do estabelecimento ao qual o item está vinculado.  Nota: Esse campo somente é apresentado quando o plano é parametrizado como multi-estabelecimento.
Azul	Exibe o código da referência do item, quando este for controlado por referência.

Tabela de Ordens:	Descrição:
Tipo	Exibe o tipo da ordem, Planejada ou Reprogramada.
Dt Planej	Exibe a data de disponibilidade do item da ordem.
Quantidade	Exibe a quantidade da ordem.
Saldo	Exibe a posição de saldo até a Dt Planej apresentada.
Ordem	Exibe o número da ordem de produção ou compra.
Parcela	Exibe a parcela, no caso da ordem de compra.

Seleção de Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir filtrar as informações a serem visualizadas na tela principal do programa.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano	Inserir o código do plano para seleção dos itens.
Planejada	Quando assinalada considera as ordens planejadas.
Reprogramada	Quando assinalada considera as ordens reprogramadas.
Data Inicial / Final	Inserir a data inicial e final das ordens a serem consideradas.

Atualização Ordem Planejada / Reprogramada

Objetivo da tela:	Permitir a definição de informações da ordem planejada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Ordem	Inserir ou alterar a data de disponibilidade do item da ordem.
Qtde	Inserir ou alterar a quantidade da ordem.  Nota: Somente pode ser alterado quando o tipo da ordem é planejada.

Somatória de Ordens

Objetivo da tela:	Exibir o número de ordens e a somatória das quantidades.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Planejadas	Apresenta o número de ordens planejadas e a somatória das quantidades.
Reprogramadas	Apresenta o número de ordens reprogramadas e a somatória das quantidades.
Total	Apresenta o número total de ordens e o total das quantidades.

Posicionamento na Ordem

Objetivo da tela:	Possibilitar a definição do posicionamento das ordens.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Posicionar em	Inserir a data da ordem que deve ser posicionada.
Planejada	Quando selecionado considera ordens planejadas para posicionamento.
Reprogramada	Quando selecionado considera ordens reprogramadas para posicionamento.
Ambas	Quando selecionado considera ordens planejadas e reprogramadas para posicionamento.

 **Componentes OCX**
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa deixar de usar OCX a partir da Release 12.1.2307, não sendo mais necessário a instalação para sua utilização.

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mpl](#)
[planejamento_producao](#)
[alteracao_ordens_planejadas_reprogramadas](#) [pl0506](#)
[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)