

Relatório Comparativo Real x Padrão - VC0403

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Relatório Comparativo Real x Padrão - VC0403

Visão Geral do Programa

O material padrão é calculado com base na estrutura configurada do produto, a mão-de-obra direta e GGF calculados conforme os padrões de tempos das operações do item da ordem.

O comparativo gerado é quantitativo e não de valores. Os valores unitários utilizados no cálculo dos totais apresentados nos campos “Valor Padrão” e “Valor Real” são os mesmos, servindo apenas para dar uma noção representativa das diferenças entre as quantidades padrão e real em valores, com base na moeda e preço padrão selecionado na pasta “Parâmetros”.

Caso o item trabalhe com roteiro de fabricação, a função verifica a existência de processo de fabricação para extração dos dados padrões para o comparativo.

Considerações Gerais

A quantidade e o tempo Real são calculados com base nas movimentações das ordens de produção dos itens configurados. Serão considerados os movimentos que estão dentro da faixa informada na pasta Seleção.

Para a parte de material o relatório verifica a movimentação de estoque utilizada na produção da ordem somando a quantidade de cada item.

Para a parte de GGF e MOB o relatório verifica os reportes de GGF e Mão-de-Obra gerados para a ordem com os respectivos tempos.

Comparativo Real x Padrão – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer limites de seleção para a composição do relatório
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Configuração	Inserir o código de configuração inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cuja configuração se encontre dentro dessa faixa.
Item	Inserir o código do item inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo item se encontre dentro dessa faixa.
Estabelecimento	Inserir o código de estabelecimento inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cujo estabelecimento se encontre dentro dessa faixa .
Ordem Produção	Inserir o código da ordem de produção, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as ordens cuja ordem de produção se encontre dentro dessa faixa.
Movimento	Inserir uma faixa de datas de movimentos das ordens que serão listadas no relatório Comparativo Real/Padrão.
Emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão para as ordens que serão listadas no relatório Comparativo Real/Padrão.

Comparativo Real x Padrão – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer parâmetros que definirão a forma de apresentação dos dados do relatório.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Moeda	Selecionar em qual a moeda em que deve ser emitido o relatório Comparativo Real x Padrão.  Nota: Selecionar umas das opções de moeda apresentadas em tela.
Preço Item	Selecionar a opção que representa o tipo de preço à ser utilizado para valorizar as quantidades (para material) e tempos (para mão-de-obra e ggf) no relatório. As opções disponíveis são: Batch

	• On Line • Base • Reposição • Última Entrada Nota: O sistema somente aceita a parametrização dos tipos de preço utilizados pelo estabelecimento da ordem.
Estado da Ordem	Selecionar a opção de estado da ordem que será considerada na geração do comparativo das ordens de serviço. As opções disponíveis são: • Todas • Iniciada • Finalizada • Terminada Nota: Somente é permitido assinalar umas das opções existentes.
Custo Operação	Selecionar qual o custo que deve ser considerado para as operações executadas para a obtenção do item da ordem. As opções disponíveis são: • Total • Previsto
Data Corte Estrutura	Inserir a data de corte da estrutura de produtos como limite para considerar os movimentos de materiais na geração do relatório. Nota: O sistema exibe, como padrão, a data atual (corrente) do sistema.
Data Corte Operações	Inserir a data de corte das operações do item da ordem como limite para considerar os movimentos de mão-de-obra e GGF na geração do relatório. Nota: O sistema exibe, como padrão, a data atual (corrente) do sistema.
Relatório	Selecionar a opção que determina a forma de impressão da informações no relatório. As opções disponíveis são: • Resumido • Detalhado
Variação	Inserir a faixa de variação à ser considerada para a geração do relatório Comparativo Real/Padrão. O sistema irá listar somente os materiais e os centros de custos onde a variação percentual entre o padrão e o real estiver dentro da faixa determinada. Nota: Como padrão o campo traz a faixa de -999,99 à 999,99, listando todas as variações existentes. Esses limites podem ser alterados.
Imprime Variação Zero	Quando assinalado, determina que serão listados todos os movimentos de material, mão-de-obra e GGF que não apresentam nenhuma variação entre o padrão e o real.
Estab	Inserir o código do estabelecimento ao qual pertence a ordem de serviço e local das movimentações de material, mão-de-obra e GGF ocorridos.
Considera Preparação	Quando assinalado, determina que o tempo de preparação das máquinas para processar o item da ordem é listado no relatório gerado, no campo "Total de Preparação".
Considera o Lote Econômico	Quando assinalado, determina que o sistema considera o lote econômico nos cálculos de quantidades e tempos de processamento e preparação para fabricar o item da ordem.

Comparativo Real x Padrão – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir incluir ordens de produção que devem ser apresentadas no relatório, sobrepondo-se a qualquer seleção estabelecida.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
--------------	-------------------

Inserir	Quando acionado, permite informar o número da ordem de serviço que se deseja considerar na geração do Comparativo Real/Padrão de Material, Mão-de-Obra e GGF.
Alterar	Quando acionado, permite alterar as ordens para a geração do relatório.
Retirar	Quando acionado, elimina da tela a ordem de serviço anteriormente digitada.
Salvar	Quando acionado, permite salvar em um arquivo indicado ao sistema as ordens de serviço informadas.
Recuperar	Quando acionado, permite recuperar as ordens de serviço de um arquivo e transporta-las para a tela de digitação.

Comparativo Real x Padrão – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito [Pasta Impressão](#).

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura
administracao_do_valor_da_configuracao mvc versao_12
vc0403 relatorio_comparativo_real_x_padrao