

Importação Reporte de Operação - SF0330

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Importação Reporte de Operação - SF0330

Visão Geral do Programa

Importa arquivos que contenham informações sobre o andamento da produção, ou seja, gerando no Datasul-EMS quantidades produzidas, refugadas, data e hora de início e término dos reportes etc.

Nesse reporte são obrigatórios os seguintes atributos:

Tipo de Reporte - 01 - Por Split (utiliza o campo nr. da Ordem), 02 - Por Item (não utiliza o nr. da Ordem)

Número Ordem Produção

Código da OperaçãoSF0330

Código do Item

Código do Centro de Trabalho

Quantidade Produzida

Data de Início do Reporte

Hora de Início do Reporte

Data de Término do Reporte

Hora de Término do Reporte

Os seguintes atributos podem ser opcionais:

Código do Roteiro

Código da Referência

Lote Série

Data de Validade Lote

Quantidade Refugada

Data de Início de Setup

Hora de Início de Setup

Data de Término de Setup

Hora de Término de Setup

Código da Equipe

Código do Operador

Código da Ferramenta

Finalizar Reporte - quando não for informado, o default é "S". Lembrando que o "S" finalizará apenas se a quantidade reportada for maior ou igual a prevista. Caso exista % de Variação de Reporte parametrizado, a variação influenciará no cálculo para considerar a quantidade prevista.

Item Pai Operação - precisa ser informado quando o tipo de reporte for por "02 - por item", e existir operações vindas de itens fantasma.



Nota:

Ao utilizar a função pela primeira vez é obrigatório acionar o botão “Gerar Default” para obter o layout padrão a partir do qual poderão ser feitos os ajustes necessários.

Durante a importação os registros que apresentarem inconsistências são armazenados numa pendência de importação aguardando uma ação do usuário por meio da Função [Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333](#).

Importação Reporte de Operação - Pasta Layout

Objetivo da tela: Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Layout, na tela Importação Reportes de Operação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Salvar	Permite salvar o layout de importação em base de dados, podendo ser utilizando novamente sempre que se deseje guardar o layout.
Verificar	Permite verificar se existem erros no layout de importação.

Ação:	Descrição:
Recuperar	Permite recuperar o layout de importação salvo anteriormente na base de dados.
Gerar Default	Permite gerar e/ou retornar ao layout default.
Imprimir Layout	Permite imprimir o layout para conferência.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq.	Exibe a sequência do registro no layout de importação. <i>ⓘ</i> Importante: Essa informação não determina a ordem na qual o campo deve aparecer no arquivo texto. Essa informação é determinada pelos campos "Início" e "Término".
Campo	Exibe o campo que estará sendo importado nessa sequência.
Tamanho	Exibe e permite alterar o tamanho do campo importado. <i>ⓘ</i> Importante: O tamanho do campo somente pode ser alterado para um valor menor do que o default. Quando informado tamanho "0" a função entenderá que o campo não será importado, ou seja, o arquivo texto não contém essa informação ou não se deseja que a mesma seja importada. Isso somente é possível para campos não obrigatórios.
Início	Exibe e permite alterar a posição inicial do campo na linha do arquivo texto.
Término	Exibe e permite alterar a posição final do campo na linha do arquivo texto.
Conteúdo	Exibe o tipo de conteúdo do campo dessa sequência. O tipo pode ser caracter, inteiro, numérico, decimal ou data.
Decimais	Exibe o número máximo de casas decimais que serão considerados.
Obrigatório	Informa se o campo dessa sequência é obrigatório ou não.

Importação Reporte de Operação - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada acionar a pasta Parâmetros, na tela Importação Reportes de Operação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar Arquivo	Permite editar o arquivo de entrada para importação por meio do editor de texto padrão do usuário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo de Entrada	Informar o caminho e o nome do arquivo que será importado. <i>ⓘ</i> Importante: O arquivo texto deve estar de acordo com o layout de importação.

Importação Reporte de Operação - Pasta Log

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Log, na tela Importação Reportes de Operação.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imprime	Selecionar se serão impressos todos os registros ou apenas os rejeitados durante o processamento.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do resultado gerado.
Execução	Assinalar uma das opções determinando se a forma da execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Conteúdos Relacionados:

[Reporte de Operação de Centro de Trabalho - SF0303](#)

[Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

chao_de_fabrica

sfc

versao_12

importacao_reporte_de_operacao

sf0330



Política de
privacidade

Termos
de uso