

Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333

Visão Geral do Programa

Com a utilização dos programas de importação de reportes, eventualmente serão gerados alguns registros contendo inconsistências. Para cada um desses registros inconsistentes é criada uma pendência com os seus respectivos erros, que podem ser corrigidos pela função Log de Erros de Importação de Reportes.

Os registros uma vez corrigidos podem ser submetidos à efetivação nessa mesma função.

Objetivo da tela:	Resolver pendências geradas por meio das funções de importação de reportes.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro Reportes	Permite filtrar o tipo de reporte que será apresentado para correção. Veja mais informações na descrição da tela Filtro de Reportes.
Parâmetros Atualização	Permite parametrizar quais serão os registros submetidos à efetivação. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros Atualização.
Re-atualização do Reporte	Submete o registro com situação pendente a efetivação.
Exclusão de Pendências por Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Exclusão de Pendências por Faixa (SF0333E), onde é possível excluir pendências por faixa de código de pendências, permitindo selecionar se se deseja excluir reportes de operação e/ou reportes de parada e/ou reportes de item de controle.
Corrigir	Permite corrigir os erros gerados pelas funções de importação de reportes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pendência Importação	Exibe o número sequencial da pendência de importação.
Tipo de Reporte	Exibe o código e a descrição do tipo de reporte informado no arquivo de importação.
Centro de Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho informado no arquivo de importação.
Usuário	Exibe o código do usuário logado no momento da importação dos reportes.
Situação	Exibe a situação do registro.  Nota: Antes da alteração do registro a situação é "Erro" e após a alteração passa para situação "Pendente".
Data Efetivação	Exibe a data de efetivação do reporte.
Hora Efetivação	Exibe a hora de efetivação do reporte.
Erro	Exibe o código do erro encontrado no registro no momento da importação.
Mensagem	Exibe a descrição do erro encontrado no registro.

Filtro de Reportes

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível filtrar o tipo de reporte que será apresentado para correção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Reporte de Operação	Quando selecionado apresenta os reportes de operação.
Reporte de Parada	Quando selecionado apresenta os reportes de parada.
Reporte de Item de Controle	Quando selecionado apresenta os reportes de item de controle.

Parâmetros Atualização

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível parametrizar quais serão os registros submetidos à efetivação.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Todos os Registros Pendentes	Quando selecionado submete todos os registros com situação "Pendente" a nova tentativa de importação do reporte.
Somente Registro Corrente Pendente	Quando selecionado submete apenas o registro corrente a nova tentativa de importação do reporte.  Nota: Somente tentará importar registros com situação "Pendente".

Re-Atualização do Reporte

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível submeter o registro com situação pendente a efetivação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do arquivo de log gerado.
Execução	Assinalar uma das opções determinando se a forma da execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Atualização Erros Importação - Pasta Operação 1

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível corrigir os erros gerados pelas funções de importação de reportes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pendência Importação	Exibe o número sequencial da pendência de importação.
Tipo de Reporte	Exibe o tipo de reporte.
Centro de Trabalho	Exibe e permite alterar o código do centro de trabalho informado no arquivo de importação. Exibe a descrição do centro de trabalho.
Data de Efetivação	Exibe a data e a hora de efetivação do reporte.
Usuário	Exibe o código do usuário logado no momento da importação dos reportes.
Situação	Exibe a situação do registro.  Nota: Antes da alteração do registro a situação é "Erro" e após a alteração passa para situação "Pendente".

Campo:	Descrição:
Tipo Movimento	Exibe e permite alterar o tipo de movimento do reporte. Exibe a descrição do tipo de movimento.
Ordem de Produção	Exibe e permite alterar o número da ordem de produção informado no arquivo de importação.
Item	Exibe e permite alterar o código do item informado no arquivo de importação. Exibe a descrição do item.
Roteiro	Exibe e permite alterar o código do roteiro informado no arquivo de importação. Exibe a descrição do roteiro.
Operação	Exibe e permite alterar o código da operação informado no arquivo de importação. Exibe a descrição da operação.
Referência	Exibe e permite alterar o código da referência informada no arquivo de importação. Exibe a descrição da referência. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando na Função Manutenção_de_Itens_de_Manufatura_-_CD1107 for definido no campo "Tipo Controle Estq" que o item é controlado por referência.
Quantidade Produzida	Exibe e permite alterar a quantidade produzida informada no arquivo de importação.
Qtd Retrabalho	Inserir a quantidade de itens para retrabalho da ordem de produção. São itens que não estão aprovados mas poderão ser desde que devidamente recuperados.
Qtd Refugada (Un Pai)	Permite inserir a quantidade de itens-refugo da ordem de produção, na unidade de medida do item-pai. i Importante: A quantidade informada nesse campo, é automaticamente convertida para a unidade de medida do item-refugo, com base na informação da Relação Item/Refugo, e é apresentada no campo QTD. Refug (Un Ref).
Qtd Refugada (Un Ref)	Permite inserir a quantidade de itens-refugo da ordem de produção, na unidade de medida do item-refugo. i Importante: A quantidade informada nesse campo, é automaticamente convertida para a unidade de medida do item-pai, com base na informação da Relação Item/Refugo, e é apresentada no campo QTD. Refug (Un Pai).
Conta Refugo	Permite informar a conta contábil referente a refugo.
Motivo Refugo	Permite informar a descrição do motivo que originou o refugo.

Atualização Erros Importação - Pasta Operação 2

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível corrigir os erros gerados pelas funções de importação de reportes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Operador	Exibe e permite alterar o código do operado informado no arquivo de importação. Exibe a descrição do operador. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando na Função Manutenção Centro de Trabalho - SF0104 no campo Reporta MOD estiver selecionado "Reporta Operador".
Equipe	Exibe e permite alterar o código da equipe informada no arquivo de importação. Exibe a descrição da equipe. ⚠ Nota:

Campo:	Descrição:
	O campo somente é habilitado quando na função Manutenção Centro de Trabalho - SF0104 no campo Reporta MOD estiver selecionado "Reporta Equipe".
Lote	Exibe e permite alterar o código do lote informado no arquivo de importação. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando na função Manutenção de Itens de Manufatura - _CD1107 for definido no campo "Tipo Controle Estq" que o item é controlado por lote.
Validade Lote	Exibe e permite alterar a data de validade do lote quando o item for controlado por lote.
Data Início	Exibe e permite alterar a data de início do reporte informada no arquivo de importação.
Data Término	Exibe e permite alterar a data de término do reporte informada no arquivo de importação.
Ferramenta	Exibe e permite alterar o código da ferramenta utilizada no centro de trabalho, que foi informado no arquivo de importação. Exibe a descrição da ferramenta.
Início Setup	Exibe e permite alterar a data e a hora de início do setup da operação no centro de trabalho.
Fim Setup	Exibe e permite alterar a data e a hora de término do setup da operação no centro de trabalho.

Atualização Erros Importação - Pasta Paradas

Objetivo da tela: Nessa tela é possível corrigir os erros gerados pelas funções de importação de reportes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parada Programada	Exibe e permite alterar o código da parada programada informada no arquivo de importação.
Motivo da Parada	Exibe e permite alterar o código do motivo da parada informada no arquivo de importação. Exibe a descrição do motivo da parada.
Operador	Exibe e permite alterar o código do operador informada no arquivo de importação. Exibe a descrição do operador. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando na Função Manutenção Centro de Trabalho - SF0104 no campo Reporta MOD estiver selecionado "Reporta Operador".
Equipe	Exibe e permite alterar o código da equipe informada no arquivo de importação. Exibe a descrição da equipe. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando na Função Manutenção Centro de Trabalho - SF0104 no campo Reporta MOD estiver selecionado "Reporta Equipe".
Início Parada	Exibe e permite alterar a data e a hora de início da parada, informadas no arquivo de importação.
Fim Parada	Exibe e permite alterar a data e a hora de término da parada, informadas no arquivo de importação.

Atualização Erros Importação - Pasta Item

Objetivo da tela: Nessa tela é possível corrigir os erros gerados pelas funções de importação de reportes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item de Controle	Exibe e permite alterar o código do item de controle informado no arquivo de importação.
Data Reporte Controle	Exibe e permite alterar a data e a hora do reporte informado no arquivo de importação.
Resultado Item Controle	Exibe e permite alterar o resultado do item de controle informado no arquivo de importação.

Pré-Requisitos:

- [Importação Reporte de Operação - SF0330](#)
- [Importação Reporte de Parada - SF0331](#)
- [Importação Reporte de Itens de Controle - SF0332](#)

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção_de_Itens_de_Manufatura_-_CD1107](#)
- [Manutenção Centro de Trabalho - SF0104](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)[manufatura](#)[chao_de_fabrica](#)[sfc](#)[versao_12](#)[reportes](#)[sf0333](#)[log_de_erros_de_importacao_de_reportes](#)[log_erros_importacao_reportes](#)



[Política de
privacidade](#)[Termos
de uso](#)