

Apontamento Agrupamento - SF7110

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

 **Programa descontinuado**
A funcionalidade Controle de Medições foi descontinuada a partir da release 12.1.2311.

Apontamento Agrupamento - SF7110

Visão Geral do Programa

Efetuar a medição para um agrupamento como um todo, ou seja, ao efetuar o reporte por medição de agrupamento, todos os tanques pertencentes a aquele agrupamento são medidos em um mesmo reporte.

Medição Agrupamento: Medição é efetuada para um agrupamento como um todo, ou seja, ao efetuar o reporte por medição de agrupamento, todos os tanques pertencentes a aquele agrupamento são medidos em um mesmo reporte.

Durante a medição por agrupamento, é considerada a leitura de todos os tanques do agrupamento.

Quando o Item do agrupamento possuir controle de qualidade, é gerada uma transferência para o depósito de CQ da quantidade produzida utilizando o código de localização do tanque de acabado e lote do processo. Desta maneira, o lote final do produto será indicado pelo Controle de Qualidade no processo de digitação de resultados.

Quando o Item do agrupamento não possuir controle de qualidade, é destacado na interface de apontamento por medição um campo para seja indicado o lote destino no movimento de transferência do tanque de processo para o acabado.

Apontamento Agrupamento

Objetivo da tela: Essa tela é apresentada ao selecionar a função Apontamento Agrupamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova Leitura	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Agrupamento (Processo) (SF7110A), que permite realizar os apontamentos.
Detalhar	Quando acionado, apresenta detalhadamente os movimentos considerados no cálculo da quantidade produzida.
Estornar	Quando acionado, apresenta a tela Movimentos da Medição - Estornar/Devolver (SF7110E), que exibe os movimentos efetuados na medição, para visualização antes da confirmação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Área de Produção	Exibe a área de produção que lista todos os agrupamentos pertencentes a essa área.
Agrupamento	Exibe o agrupamento que lista a consulta dos históricos de leituras realizadas para esse agrupamento.
Item	Exibe o item do agrupamento.
Referência	Exibe a referência de agrupamento.

Apontamento Agrupamento (Processo) – SF7110A

Objetivo da tela: É apresentada ao acionar o botão Nova Leitura, localizado na tela Apontamento Agrupamento. Nessa tela é possível visualizar o consumo de material dos tanques.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Quando acionado, apresenta detalhadamente os movimentos considerados no cálculo da quantidade produzida.
Calcular	Quando acionado, compara as diferenças entre a leitura atual e a última leitura realizada para cada tanque.

	O cálculo efetua prioritariamente as seguintes checagens: - Agrupar e identificar diferenças de saldos em tanques de Processo + movimentos de entrada e saída. - Identificar individualmente diferenças de saldos em tanques de Acabado + movimentos de entrada e saída. - Complementar diferença de saldo em tanques de Acabado com diferenças negativas dos tanques de Processo. - Acrescentar valor de Quantidade Produzida para saldo devedor em acertos entre Processo e Acabado. - Também são considerados os saldos para Positivo e Negativo, conforme movimentos de entrada e saída, respectivamente. ⚠ Nota: Somente após acionar a função de Nova Medição e indicar as leituras individuais de todos os tanques do agrupamento, o botão Calcular ficará disponível para acionamento. Ao acionar o botão Calcular, seu label é alterado para “Editar”, o que faz com que o browser de leitura e o campo de Hora/Data da leitura fiquem desabilitados. Consequentemente, os browsers de Ordens e Movimentos Resultantes, assim como seus botões de ação são habilitados.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento de Consumo – Parâmetro (SF7110C).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dep Origem - Movimentos Resultados	Exibe o depósito de processo do agrupamento.
Localiz Origem - Movimentos Resultados	Exibe a localização de processo do agrupamento.
Lote Origem - Movimentos Resultados	Exibe o lote de processo do agrupamento.
Saldo - Movimentos Resultados	Exibe o saldo de estoque de processo.
Tipo - Movimentos Resultados	Exibe o tipo do processo do agrupamento. As opções disponíveis são: • ACA – Acabado; • TRA – Transferência.
Ordem Destino	Exibe o código da ordem de destino do processo do agrupamento.
Quantidade Destino	Exibe a quantidade a ser transferida.
Gera Roteiro	Quando assinalado, armazena na ficha gerada a quantidade total do Tanque, e não apenas a quantidade produzida. Sem a indicação de “Gera Roteiro” o reporte apenas transfere o material para o depósito de CQ, sem efetuar a criação de roteiro de inspeção. Caso já exista roteiro de inspeção criado com a situação “Em Análise”, é bloqueada a medição do agrupamento/tanque em questão. Caso existam roteiros “Pendentes”, esses são alterados para compor o novo saldo que está sendo incluído no CQ, ou seja, a quantidade é somada nesse roteiro de inspeção. ⚠ Nota: Materiais ficam depositados em CQ até que sejam liberados por um roteiro de inspeção. Para evitar a criação de vários roteiros de inspeção durante a fase de produção do material para um tanque, os materiais apenas geram roteiro ao transferir o material para CQ por indicação desse parâmetro.

Apontamento Agrupamento – Parâmetro – SF7110C

Objetivo da tela:	É apresentada ao acionar o botão Parâmetro, localizado na tela Apontamento Agrupamento (Processo). Nessa tela é possível pesquisar todas as ordens de produção com tipo de reporte por item para seleção de quais ordens terão os reportes direcionados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Distribuição de Ordens	Selecionar a opção que determina a distribuição da quantidade produzida entre as ordens. As opções disponíveis são: • Distribuir por ordens selecionadas (Divisão simples): Quando selecionado, divide a quantidade produzida entre as ordens selecionadas, não considerando a quantidade restante de reporte nas ordens, ou seja, permite gerar reportes que ultrapassem

a quantidade planejada da ordem de produção.

- Distribuir por ordens selecionadas (Máxima quantidade): Quando selecionado, divide a quantidade produzida entre as ordens selecionadas, mas não ultrapassa o saldo restante de produção das ordens. Nessa situação o saldo é rateado entre as ordens restantes.
- Distribuir por ordens mais antigas: Quando selecionado, direciona a quantidade de reporte para ordens que possuam datas de início mais antigas, a distribuição ocorre até a quantidade máxima planejada na ordem.

Conteúdo Relacionado:

HOW TO:

Não foi possível renderizar {include} A página incluída não pôde ser encontrada.

HOW TO:

Não foi possível renderizar {include} A página incluída não pôde ser encontrada.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#)
[versao_12](#) [apontamento_agrupamento](#) [sf7110](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso