

Moedas - RI0107

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Moedas - RI0107

Visão Geral do Programa

A legislação de alguns estados prevê que algumas informações sejam geradas numa moeda fiscal (por exemplo: UFIR, UFRGS, UPF). A empresa deve consultar a legislação na qual sua empresa se enquadra e verificar a necessidade da emissão das informações em valores convertidos para outras moedas. Os programas dos módulos que possuem a opção de impressão ou geração das informações com os dados convertidos apresentarão ou solicitarão a moeda em seus parâmetros de execução.

Importante:
O cadastro da moeda Real (R\$) é obrigatório.

Na função [Cotações \(RI0108\)](#) será informada a cotação para a moeda.

Moedas

Objetivo da tela: Permitir incluir novas moedas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação de Moedas	Quando acionado, permite importar as moedas por intermédio de um layout de importação ou fazer a importação do Datasul-EMS 2.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Moeda	Inserir um código numérico identificador para a moeda que está sendo cadastrada.
Descrição	Inserir a descrição da moeda.
Sigla Moeda	Inserir uma sigla para cada moeda. Recomenda-se utilizar a sigla original de cada moeda. Exemplo: Real = R\$ Dólar = US\$
Variação Correção	Este campo define o tipo de frequência de correção dos valores dos impostos a serem apropriados. As opções disponíveis são: - Mensal: se a frequência for mensal, a cada fim de mês a Conversão Moeda Alternativa (RI0415) deverá ser executado para atualização dos saldos dos impostos que a empresa ainda tem o direito de se apropriar. - Anual: se a frequência for anual, a cada fim de ano a Conversão Moeda Alternativa (RI0415) deverá ser executado para atualização dos saldos dos impostos que a empresa ainda tem o direito de se apropriar. Importante: Este parâmetro terá validade apenas para os estabelecimentos que utilizam moeda alternativa informados na Parâmetros Gerais (RI0112) marcando o campo "Utiliza Correção Moeda Alternativa".

Importação de Moedas – RI0107AImportação de Moedas – RI0107A

Objetivo da tela: Permitir parametrizar as informações da importação de moedas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Layout Imp	Quando acionado, permite visualizar o layout de importação.

❗ Importante:
Esse campo será habilitado quando não existir integração com o Datasul-EMS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Moeda	Inserir o código da moeda inicial e final a ser importada. ⚠ Nota: Quando não existir a integração com o Datasul-EMS, não será habilitada a faixa de moedas, porém as opções de importação “Somente novas moedas” e “Todas as moedas” serão obedecidas.
Importar	Esse campo permite a importação de moedas que estejam ou não no módulo de Recuperação de Impostos do Imobilizado, por intermédio de duas opções: • Somente Novas Moedas: ao ser assinalado, todas as moedas que ainda não existem no módulo serão importados, conforme a faixa de estabelecimentos solicitada; • Todas as moedas: ao ser assinalado, serão importados as moedas novas. E as já existentes, serão importadas novamente, sobrescrevendo as informações e eventuais alterações realizadas manualmente. As moedas já importadas na base não serão eliminadas em nenhum caso. A sobreposição atualiza os dados já existentes (descrição e sigla). ❗ Importante: Quando a opção Todos as moedas for assinalada e as moedas selecionadas já existirem, será apresentada uma mensagem alertando ao usuário, solicitando confirmação para prosseguir. Quando existir integração com o Datasul-EMS, os registros serão importados diretamente da tabela padrão de moedas.
Arquivo	Selecionar o local e nome do arquivo nos quais serão armazenados os dados importados. ❗ Importante: Esse campo será habilitado quando não existir integração com o Datasul-EMS.

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [moedas](#) [ri0107](#)
[recuperacao_de_impostos](#) [mri](#) [versao_12](#) [v12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso