

Cadastro Tipo de Material - AB0102

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Cadastro Tipo de Material - AB0102

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar os tipos de materiais utilizados em abastecimentos, lubrificações e manutenções em filtros. Relaciona os possíveis itens de estoque com os tipos de materiais, para posteriores consultas por tipo de material.

Os tipos de materiais devem estar relacionados apenas a tipos de combustíveis, lubrificantes, graxas e filtros. Podem ter um ou mais itens de estoque relacionados a eles.

Tipos de Materiais para Equipamentos Multi-Combustíveis

O tipo de material tem como segunda finalidade permitir que o sistema controle abastecimento de equipamentos multi-combustíveis. Por exemplo, um veículo pode abastecer tanto com álcool como com gasolina. Dessa forma, pode-se criar um tipo de material “Gasolina / Álcool” e relacioná-lo a dois itens de estoque. Um item de “Gasolina” e outro de “Álcool”. Assim, no momento do abastecimento, o programa aceitará qualquer um dos itens informados. O programa Apointamento de Abastecimento (AB0302) permite ainda que sejam informados, no mesmo abastecimento, dois ou mais itens de estoque. Ou seja, pode-se informar 20 litros de gasolina e 30 litros de álcool para o mesmo documento.

 **Nota:**
Esse relacionamento, um tipo de material para vários itens de estoque se faz necessário, pois algumas empresas possuem mais de um item de estoque para tratar o mesmo material. Por exemplo, uma empresa com filiais em estados diferentes, podem ter para o item “Diesel” dois códigos no estoque devido a valores de impostos. Outro exemplo, é que pode ter um código “Diesel” para item de estoque e outro para débito direto (abastecimento fora da empresa).

Cadastro Tipo de Material

Objetivo da tela:	Apresentar os tipos de materiais criados pelo usuário, bem como os itens de estoque relacionados a cada tipo de material.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Material	Exibe o código e a descrição do tipo de material, que será posteriormente relacionado com itens de estoque.
Integra Almojarifado	Exibe se tipo de material deve integrar com almoxarifado. Quando selecionado para integrar com almoxarifado e, no cadastro de parâmetros (AB0101), estiver selecionado para integrar com EMS, o sistema gerará uma requisição de estoque (movimento do tipo REQ) com a quantidade e item informados no abastecimento ou lubrificação. Caso o tipo de material esteja igual a falso, o movimento de estoque não será gerado (ainda que, no cadastro de parâmetros, esteja selecionado para integrar com EMS).
Início Integração	Exibe a data do início da integração com o almoxarifado. Somente requisições posteriores a esta data serão integradas com o estoque.
Unidade Medida	Exibe a unidade de medida relacionada ao tipo de material.
Item	Exibe o código e descrição do item de estoque.
Tipo Controle	Exibe o tipo de controle de estoque do item. - Total: Baixa no estoque do item.  Nota: Os itens com este tipo de controle serão utilizados na importação de abastecimentos para os postos próprios. - Débito Direto: Controla apenas o valor do item.  Nota: Os itens com este tipo de controle serão utilizados na importação e no recebimento de abastecimentos para os postos de terceiros.

Manutenção Tipo Material

Objetivo da tela:	Manutenir os tipos de materiais.
-------------------	----------------------------------

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Material	Inserir o código do tipo de material, que será posteriormente relacionado com itens de estoque.
Unidade Medida	Inserir o código e a descrição da unidade de medida relacionada ao tipo de material.
Início Integração	Inserir a data do início da integração com o almoxarifado. Somente requisições posteriores a esta data serão integradas com o estoque.
Integra Almoxarifado	Quando assinalado, indica se o tipo de material deve integrar com almoxarifado. Quando selecionado para integrar com almoxarifado e, no cadastro de parâmetros (AB0101) estiver selecionado para integrar com EMS, o sistema gerará uma requisição de estoque (movimento do tipo REQ) com a quantidade e item informados no abastecimento ou lubrificação. Caso integrar almoxarifado esteja igual a falso, o movimento de estoque não será gerado (ainda que no cadastro de parâmetros esteja selecionado para integrar com EMS).

Relacionamento Tipo Material x Item

Objetivo da tela:	Efetuar o relacionamento do tipo de material com o item de estoque.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Material	Exibe o tipo de material que está se relacionando com o item de estoque.
Descrição Tipo Material	Exibe a descrição do tipo de material que está se relacionando com o item de estoque.
Item	Inserir o código e descrição do item de estoque que será relacionado com o tipo de material.

Pré-requisitos

[Manutenção Cadastros Gerais Item \(CD0204\)](#)

Conteúdos Relacionados:

[Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#) [cadastro_tipo_material](#)
[ab0102](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso