

Manutenção Parâmetros Integração - AB0116

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Parâmetros Integração - AB0116

Visão Geral do Programa

Os parâmetros são utilizados para configurar as integrações do sistema Manutenção de Frota.

Parâmetro

Objetivo da tela:	Cadastrar os parâmetros utilizados pelas integrações do sistema Manutenção de Frota. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Alterar, na tela Parâmetros Integração.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código	Exibe o código e a descrição fornecida pelo sistema para que o usuário possa analisar o que será modificado.
Valor Parâmetro	Quando assinalado, define que o valor do parâmetro que será tratado pelo sistema.
Descrição Completa	Exibe a descrição completa (help) sobre a funcionalidade do campo.

Na sequência, estão descritos os códigos criados para o Cadastro de Parâmetros:

 **Nota:**
Habilitará a pasta frotas “MI/Frotas” na função Manutenção de Documentos – RE1001.

Código	Descrição Campo	Descrição Completa	Tipo
1	Integração Gastos Gerais (GGF)	Indica quais os custos dos gastos gerais serão enviados na integração de custos com a Agroindústria.	Sim / Não – GGF1, GGF2, GGF3, GGF4, GGF5 e GGF6
2	Integra Depreciação	Indica se a depreciação será enviada na integração de custos com o Agroindústria.	Sim / Não
3	Código Funcionário Utilizado	Indica se o código do funcionário a ser utilizado será a matrícula ou o código de pessoa física.	Matrícula / Código de Pessoa Física
4	Uso Primário Equipamento no Pneu	Indica se gera vida de equipamento por intermédio dos movimentos de pneus utilizando o contador informado.	Sim / Não
5	Integra Nota Fiscal com Frotas	Indica se a nota fiscal irá integrar com o sistema de Manutenção de Frotas.	Sim / Não
6	Habilita Requisição Eletrônica	Habilita Requisição Eletrônica para Ordens de Manutenção.	Sim / Não
7	Gera Narrativa	Gera Narrativa Completa para Fichas de Abastecimento.  Nota: Na integração de estoque de abastecimentos, será verificada esta parametrização para não gerar no movimento de estoque uma narrativa muito extensa.	Sim / Não
8	Tipo Integração EMS	Tipo de Integração do Manutenção de Frotas com o Estoque do EMS (Geração de Requisição).	Não integra com o sistema / integra On-Line / Integra Batch
9	Permite Terminar OM	Indica se permite ou não o término da OM com solicitações ou requisições em aberto.	Não Permite, Pergunta e Permite
10	Integra Sistema Rastreamento	Indica quais integrações o sistema terá com sistemas de rastreamento.	Percurso Equipamento / Cadastro Motorista / Cadastro

			Equipamento / Abastecimento
11	Gerar Narrativa Movimento de Pneus	Indica que será gerada uma narrativa completa para o movimento de Estoque gerado pelo movimento de pneus.	Sim / Não
12	Tipo de Integração Patrimônio	Permite integrar os cadastros Equipamento de Manutenção de Frotas - EMS2 e Bem Patrimonial do Ativo Fixo - EMS5. As opções disponíveis são: - Integração com o módulo Patrimônio; - Criar o Bem Patrimonial a partir do módulo de Frotas; - Definir se a descrição do Bem deverá vir do Modelo do Equipamento ou do Chassi; - Definir Código de Desmobilização padrão, para os movimentos de transferência de equipamentos.	Sim / Não
13	Recebimento Cadastro Funcionário	Indica que será exibido o formato atual da subconta cadastrada nos Parâmetros Gerais (CD0101). As opções disponíveis são: - Define o formato da sub-conta atual; - Informar se a transação de funcionário receberá o centro de custo com ou sem unidade de negócio, assim como informar se a unidade de negócio estará antes ou depois do centro de custo.	Com Unidade de Negócio/Sem Unidade de negócio
14	Habilita Integração com Mobile	Habilita a integração com o aplicativo Minha Manutenção Mobile .	Sim / Não
15	Execução Orçamentária	Indica quais módulos de Frotas estarão integrados com o módulo de Execução Orçamentária (BGC). Manutenção Mecânica: - Materiais; - Mão de Obra (MOB); - Gastos Gerais de Fabricação (GGF); Abastecimento e Lubrificação: - Requisição/Devolução Estoque. Pneus: - Requisição/Devolução Estoque. 📘 Importante: Esta integração está disponível para os clientes que possuem o módulo Execução Orçamentária existente no EMS 5 em conjunto com o EMS 2. Mais informações sobre essa integração em: Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária.	Sim / Não
16	Aprovação MLA - Busca do Centro de Custo	Permite definir o critério/regra da sequência do centro de custo que será enviado para o documento (Requisição de Estoque e Solicitação de Compra) a ser aprovado no MLA. Sequência de busca padrão, que pode sere alterada: - Centro de Custo da conta da Ordem de Manutenção; - Centro de Custo do Solicitante; - Centro de Custo da Conta de Despesa da OM; - Centro de Custo do Equipamento. 📘 Importante: A definição dos critérios de busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado. A definição de critérios é válida somente para o processo de aprovação de Solicitação de Compra e de Requisição de Item, com origem dos programas CD0744 e CD0738. ⚠️ Nota: O parâmetro Valor Padrão quando assinalado, define que será considerada a sequência de busca: 1, 2, 3, 4. Somente são aceitos os valores no intervalo de 1 a 4, não sendo permitidos valores duplicados ✅ Exemplo:	1, 2, 3 e 4

		<table><tr><th>Sequência de Busca</th><th>Centro de Custo a ser considerado</th></tr><tr><td>3</td><td>Centro de Custo da conta da OM</td></tr><tr><td>4</td><td>Centro de Custo do Solicitante</td></tr><tr><td>1</td><td>Centro de Custo da Conta de despesa da OM</td></tr><tr><td>2</td><td>Centro de Custo do Equipamento</td></tr></table> Neste exemplo, ao criar/enviar o documento de aprovação para o MLA, o programa irá verificar primeiramente o centro de custo da conta de despesa da OM. Caso a conta de despesa seja branca, será considerado em sequência o centro de custo do equipamento. Se este também for branco, passa a ser considerado o centro de custo da conta transitória da OM. E se esta conta for branca, será assumido o centro de custo do solicitante.	Sequência de Busca	Centro de Custo a ser considerado	3	Centro de Custo da conta da OM	4	Centro de Custo do Solicitante	1	Centro de Custo da Conta de despesa da OM	2	Centro de Custo do Equipamento	
Sequência de Busca	Centro de Custo a ser considerado												
3	Centro de Custo da conta da OM												
4	Centro de Custo do Solicitante												
1	Centro de Custo da Conta de despesa da OM												
2	Centro de Custo do Equipamento												

Pré-requisitos

Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101)

Parâmetros Custo (CS0104)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#)
[manutencao_parametros_integracao](#) [ab0116](#)
[parametros_integracao](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso