

Tipo do Material - CRUDTipoMaterial

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Tipo do Material - CRUDTipoMaterial

Visão Geral do Programa

Os tipos de materiais devem estar relacionados apenas a tipos de combustíveis, lubrificantes, graxas e filtros. Podem ter um ou mais itens de estoque relacionados a eles.

Tipos de Materiais para Equipamentos Multi-Combustíveis:

O tipo de material tem como segunda finalidade permitir que o sistema controle abastecimento de equipamentos multi-combustíveis, como por exemplo, um veículo pode abastecer tanto com álcool como com gasolina. Dessa forma, pode-se criar um tipo de material “Gasolina / Álcool” e relacioná-lo a dois itens de estoque.

Um item de “Gasolina” e outro de “Álcool”. Assim, no momento do abastecimento, o programa aceitará qualquer um dos itens informados.

O programa Apontamento de Abastecimento permite ainda que sejam informados, no mesmo abastecimento, dois ou mais itens de estoque. Ou seja, pode-se informar 20 litros de gasolina e 30 litros de álcool para o mesmo documento.

Este relacionamento, um tipo de material para vários itens de estoque, se faz necessário pois algumas empresas possuem mais de um item de estoque para tratar o mesmo material, como por exemplo, uma empresa com filiais em estados diferentes, podem ter para o item “Diesel” dois códigos no estoque devido a valores de impostos. Outro exemplo, é que pode ter um código “Diesel” para item de estoque e outro para débito direto (abastecimento fora da empresa).

Objetivo da tela:	Registrar os tipos de materiais utilizados em abastecimentos, lubrificações e manutenções em filtros e relacionar os possíveis itens de estoque com os tipos de materiais, para posteriores consultas por tipo de material.
--------------------------	---

Caminho Básico

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Alterar filtro

01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar **Aplicar**.

Detalhar tipo do material

01. Selecionar o tipo do material a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Tipo do Material**.

 **Nota:**
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os tipos de materiais cadastrados. Para visualizar o detalhe de outro material, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

04. Visualizar os detalhes do tipo do material.

Detalhar relacionamento do tipo de material com os itens de estoque

01. Selecionar o tipo do material a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Tipo de Material x Item Estoque(s)**.

 **Nota:**
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os tipos de materiais cadastrados. Para visualizar os itens relacionados a outro tipo de material, selecione-o para que este seja apresentado os itens relacionados no lado direito da tela.

04. Visualizar os detalhes dos itens relacionados ao tipo de material.

Adicionar tipo do material

01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
02. Acionar **Tipo do Material**.
03. Inserir as informações solicitadas.

Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
O campo início controle permite informar a data a partir da qual o tipo de material deve ser considerado para os controles. Somente requisições posteriores a esta data informada são movimentadas no estoque.
O campo Integra Almoxarifado, permite definir se o tipo de material deve integrar com almoxarifado. Quando assinalado para integrar com almoxarifado o sistema gerará uma requisição de estoque (movimento do tipo REQ) com a quantidade e item informados no abastecimento ou lubrificação. Caso não assinalado, o movimento de estoque não é gerado.

04. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Relacionar itens ao tipo de material

01. Assinalar o tipo de material a ser considerado.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão **Adicionar**.
03. Acionar **Tipo do Material x Item Estoque(s)**.
04. No campo Item, selecionar o item a ser relacionado.
05. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo relacionamento.

Alterar tipo do material

01. Selecionar o tipo de material a ser alterado.
02. Acionar **Alterar**.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o tipo de material selecionado.
04. Acionar **Salvar**.

Nota:
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".

Remover tipo do material

01. Selecionar o tipo do material a ser removido.
02. Acionar **Remover**.
03. Acionar **Confirmar**.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#) [tipo_material](#)
[crudtipomaterial](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso