

Cria Requisição Estoque para Abastecimento/Lubrificação - AB0410

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Cria Requisição Estoque para Abastecimento/Lubrificação - AB0410

Visão Geral do Programa

Por intermédio dos apontamentos de abastecimento e lubrificações realizados, são gerados movimentos de “REQ” (requisição de saída) para o estoque, conforme item, depósito e quantidade informados nos apontamentos.

Este programa considera os movimentos de abastecimento e lubrificação consistidos e que ainda não foram integrados com o módulo Estoque (EMS) e gera movimentos de requisição. Estes podem ser acumulados por item e data, conforme parametrizado pelo usuário.

Este programa pode ser integrado com outros módulos conforme parametrização através do programa [Manutenção Parâmetros Integração - AB0116](#).

Para informações referente a integração deste programa com o módulo de Execução orçamentária, consultar o documento [Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária](#).

Cria Req. Estoque para Abastec./Lubrific – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Definir parâmetros para a geração dos movimentos de saída de materiais (combustíveis, lubrificantes e filtros) conforme os dados informados em apontamentos de abastecimentos e lubrificações.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Final Movimento	Inserir a data final (corte) para a geração dos movimentos de estoque. Como data inicial, o programa buscará todos os apontamentos anteriores (inclusive) a esta data que ainda não geraram movimento de estoque.
Estabelecimento	Inserir a faixa de estabelecimento dos apontamentos que deseja selecionar. O estabelecimento utilizado é o informado no Cadastro de Postos (AB0118).
Depósito	Inserir a faixa de depósito dos apontamentos que deseja selecionar. O depósito utilizado é o informado no Cadastro de Postos (AB0118).
Unidade Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio que deseja selecionar.

Cria Req. Estoque para Abastec./Lubrific – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução da criação de requisição.
--------------------------	---

Pré-requisitos:

- [Cadastro Parâmetros Frota \(AB0101\)](#)
- [Apontamento Abastecimento e Lubrificação \(AB0302\)](#)
- [Apontamento Abastecimento \(AB0306\)](#)

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção Postos Combustíveis \(AB0118\)](#)
- [Integração Abastecimento/Lubrificação x Estoque – Requisição](#)
- [Segurança por Estabelecimento - Frotas](#)
- [Unidade de Negócio do Frotas](#)

 Macro desconhecida:'rate'

