

Integração Abastecimento x Estoque – Requisição

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Integração Abastecimento x Estoque – Requisição

Visão Geral do Programa

Por meio desta integração, é possível gerar requisições no estoque para cada ficha de Abastecimento/Lubrificação do sistema.

Para integrar os abastecimentos ao módulo Estoque, é necessário que o produto EMS esteja implantado, e que, nos [Parâmetros do Módulo Abastecimento / Lubrificação \(AB0101\)](#), o parâmetro 11 – Integração EMS esteja informado como Integra On-Line ou Integra Batch.

Quando o tipo de Integração for On-line, os programas que atualizam a Ficha de Abastecimento/Lubrificação requisitam materiais do estoque automaticamente. Quando o tipo de integração é batch, os materiais são requisitados somente por intermédio do programa [Integração Estoque \(AB0410\)](#), posteriormente, à geração da Ficha de Abastecimento e Lubrificação. A Integração do estoque via Batch, somente será executada pelo usuário.

A integração com Estoque somente poderá ser realizada para postos próprios, conforme o programa [Manutenção Postos Combustíveis \(AB0118\)](#).

Caso o tipo de Integração for on-line e ocorrerem erros na integração das Fichas de Abastecimento/Lubrificação, a integração destas fichas pode ser executada via batch pelo usuário por meio do Programa Integração Estoque (AB0410).

Programas envolvidos:

[Apontamento Abastecimento/Lubrificação \(AB0302\)](#)

[Abastecimento \(AB0306\)](#)

[Consiste/Atualiza Apontamentos \(AB0401\)](#)

[Manutenção Erros Apontamentos \(AB0402\)](#)

[Criação de Requisição de Estoque para Abastecimento/Lubrificação \(AB0410\)](#)

Objetivo da tela:	Possibilitar a requisição de itens para Abastecimento / Lubrificação no Estoque.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Movimento	Exibe o movimento gerado como requisição de estoque (REQ).
Tipo Transação	Exibe o tipo de transação, em relação ao estoque será saída.
Tipo de Valor	Exibe o movimento gerado, que será do tipo valorizado.
Data Transação	Exibe a data que será a mesma data da Ficha de Abastecimento/Lubrificação.  Nota: Caso a ficha esteja dentro de um período fechado do médio, a requisição será gerada para a primeira data em aberto após o último período fechado do médio.
Item	Exibe o item que é o mesmo item do programa Abastecimento (AB0302B) e Abastecimento (AB0306) (Item Abastecido) e, para o item lubrificado, do programa Manutenção Óleo/Filtro (AB0302C).
Unidade	Exibe a unidade de medida, que é a mesma cadastrada para o item no programa Implantação Item (CD0204).
Referência	Exibe a referência cadastrada para o item no programa Item Manufatura (CD1107). Informada somente quando o tipo de controle do item for por referência.
Localização	Será verificado no cadastro do item, se a localização informada é única, se for, a localização sempre será a mesma do item, caso contrário, será a informada em tela.
Lote	Exibe o lote, que somente será informado para itens controlados por referência, e será informado em tela.  Nota: Quando a função de controle do Lote Avançado estiver habilitada e o controle do item no estoque seja por lote/referência, no momento da requisição será verificado se o estado do lote permite a movimentação de estoque. Mais informações em: Lote Avançado.
Número Documento	Exibe o número da ficha de abastecimento e Lubrificação informada nos programas Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302) ou Abastecimento (AB0306).
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do posto onde foi realizado o Abastecimento/Lubrificação, por meio do programa Manutenção Postos de Combustíveis (AB0118).

	Nota: Quando realizados abastecimentos, o estabelecimento informado será o mesmo constante para o abastecimento nos programas Manutenção Postos de Combustíveis (AB0118) e quando lubrificação, o estabelecimento sempre será o estabelecimento informado para a ficha.
Depósito	Exibe o depósito do posto onde foi realizado o abastecimento/lubrificação, no programa Manutenção Postos de Combustíveis (AB0118). Nota: Ao realizar abastecimentos, o depósito informado será o mesmo constante para o abastecimento no programa Manutenção Postos de Combustíveis (AB0118) e, quando lubrificação, o depósito sempre será o informado para a ficha.

Conteúdos Relacionados:

- Lote Avançado
- Apontamento Abastecimento/Lubrificação (AB0302)
- Abastecimento (AB0306)
- Cadastros Gerais Item (CD0204)
- Item Manufatura (CD1107)
- Manutenção Postos de Combustíveis (AB0118)

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

mab

abastecimento_lubrificacao

versao_12

integracao_abastecimento_estoque_requisicao

abastecimento_estoque

requisicao



Política de
privacidade

Termos
de uso