

Manutenção Folha de Especificação - MI3019

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Folha de Especificação - MI3019

Visão Geral do Programa

Definir as características que poderão ser armazenadas no sistema conforme o tipo de equipamento existente na planta.

Manutenção Folha de Especificação – MI3019

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações das folhas de especificações.



Nota:
Estas folhas poderão possuir características com diversos tipos de resultados possíveis, tais como: numéricos, tabela, alfanuméricos, texto, data e título.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Folha Especificação	Inserir código da Folha de Especificação
Descrição	Inserir descrição referente a Folha de Especificação.

Filtrar Folha de Especificação – MI3019D

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as folhas de especificações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ativo	Quando assinalado, o programa MI3019 exibe componentes Ativos da Folha de Especificação.
Inativo	Quando assinalado, o programa MI3019 exibe componentes Inativos da Folha de Especificação.

Cópia Folha Especificação (Manutenção) – MI3019E

Objetivo da tela:

Permitir copiar as informações da folha de especificação origem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Folha Especificação Destino	Inserir código e descrição da Folha de Especificação Destino. Desta forma é possível copiar as informações da Folha de Especificação Origem, somente alterando código e descrição.

Manutenção Comp Folha Especif (Manut) – Pasta Componentes – MI3019B

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações sobre os componentes das folhas de especificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Componente	Inserir código do componente da Folha de Especificação.
Descrição	Inserir descrição relativa ao componente da Folha de Especificação.
Abreviatura	Inserir abreviatura da descrição do componente da Folha de Especificação.
Tipo Resultado	Selecionar uma das opções disponíveis dos Tipos de Resultado: • Numéricos: o tipo de resultado número, permite informar como resultado apenas valores numéricos. • Tabela: o tipo de resultado tabela, permite informar o código de uma tabela de resultado, sendo que em função da tabela informada poderá assumir no máximo os valores definidos nela. • Alfanuméricos: o tipo de resultado alfanumérico, permite informar uma pequena descrição. • Texto: o tipo de resultado texto, permite informar um texto para descrever a característica. • Data: o tipo de resultado data, permite informar uma data. • Título: o tipo de resultado título, não necessita informar nenhum resultado, tem por objetivo agrupar características comuns.
Unidade Medida	Inserir a descrição da unidade de medida do componente da Folha de Especificação.
Sequência Impressão	Inserir o número da sequência de impressão do componente.
Gera Texto	Quando assinalado este campo permite que seja gerado o texto de características técnicas.
Gera Narrativa	Quando assinalado este campo permite que seja gerada a narrativa de características técnicas.
Ajuda	Inserir a mensagem de ajuda para o componente.
Tabela	Inserir o número da Tabela de Resultados.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Tabela.
Forma Verificação	Selecionar uma das opções disponíveis: • Igual; • Contém; • Contido; • Interseção.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Tabela.
Num Máximo Escolhas	Inserir número máximo de escolhas permitidas.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Tabela.
Valor Mínimo	Inserir valor mínimo permitido para resultado.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Numérico.
Valor Máximo	Inserir valor máximo permitido para resultado.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Numérico.
Data Mínima	Inserir data mínima permitida para o resultado.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Data.
Data Máxima	Inserir data máxima permitida para o resultado.  Nota: Este campo somente estará habilitado quando o tipo de resultado for Data.
Formato	Inserir formato a ser definido para resposta.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi3019](#) [manutencao_folha_de_especificacao](#)
[datasul](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)