

Apontamento Mão de Obra - MI0308

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Apontamento Mão de Obra - MI0308

Visão Geral do Programa

Para que este apontamento possa ser executado, é necessário posicionar-se na ordem desejada, informar o técnico, especialidade e tarefa, para em seguida informar a hora de início de execução da tarefa, bem como a hora de término. Ao confirmar este apontamento, existirão verificações quanto às informações, tais como: no período informado o técnico (hora de início e hora de término) não existe outro apontamento.

Em caso de se efetuar um apontamento errado, o procedimento é efetuar o estorno total do apontamento e efetuar o apontamento correto.

Se não houver mais apontamento, poderá ser encerrada a tarefa, no qual exista uma opção para a execução desta função. Isso também ocorre para a reabertura da tarefa.

Para o reporte de mão de Obra do técnico (MI0308C), observar o seguinte:

- Ao efetuar o reporte o sistema solicitará para informação o técnico, a tarefa e a especialidade.
- Ao ser informado o código do técnico executor, o sistema apresenta sua especialidade principal ou secundária, conforme necessidade requerida para a execução da tarefa de manutenção. Caso o técnico executor não possua a especialidade requerida para a tarefa, o sistema permite que seja informada a especialidade utilizada.
- Ao efetuar o apontamento de um técnico cuja especialidade não esteja prevista, será apresentada uma mensagem para o usuário, na qual deverá optar em continuar ou cancelar o apontamento.
- Caso a Equipe do Técnico não conferir com a Equipe da Ordem de Manutenção, será apresentada uma mensagem para o usuário, na qual o usuário poderá optar em continuar ou cancelar.

 **Importante:**
Não é permitido apontar/estornar tarefas agrupadas que não sejam principais.

Ao encerrar uma tarefa principal, ocorre automaticamente o encerramento das tarefas agrupadas.

Ao reabrir uma tarefa principal, não ocorre a reabertura automática das tarefas agrupadas.

Ao ser solicitada a função Reportar, inicialmente é apresentada a tela **Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0308C)**, sem os campos de duração da tarefa, os quais somente são apresentados a pós a identificação do técnico, da seguinte forma:

- Se na função Manutenção Técnico (MI0104), o técnico informado no reporte foi definido como Grupo, são habilitados os campos Horas Normais, Horas Extras e Horas Totais.
- Se na função Manutenção Técnico (MI0104), o técnico informado no reporte NÃO foi definido como Grupo, são habilitados os campos Hora Início e Hora Término da tarefa.

Nesta tela é permitido efetuar mais de um apontamento, utilizando o botão **Salvar**.

Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe Calibração (ver programa [Gerais Tipo de Manutenção \(CD0580\)](#)), somente é permitido o reporte de mão de Obra se a ordem estiver liberada no módulo Calibração.

Apontamento Mão de Obra – MI0308

Objetivo da tela:	Permitir reportar, estornar, encerrar e reabrir ordens de manutenção.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Encerramento da OM	Quando acionado, apresenta a tela Encerramento Ordem Manutenção (MI0309) . Existe a obrigatoriedade de algumas informações (Ex. Sintoma, Causa, Intervenção), permite documentar / historiar a Ordem de Manutenção no processo de encerramento da mesma.
Encerramento Resumido da OM	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0312D) .
Reportar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0308C) , onde é possível reportar aplicação de Mão de Obra do técnico envolvido na execução da ordem de manutenção.  Importante: Inicialmente, é apresentada a tela Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0308C), sem os campos de duração da tarefa, os quais somente serão apresentados após a identificação do técnico, da seguinte forma: • Se na função Manutenção Técnico (MI0104), o técnico informado no reporte foi definido como Grupo, são habilitados os campos Horas Normais, Horas Extras e Horas Totais. • Se na função Manutenção Técnico (MI0104), o técnico informado no reporte NÃO foi definido como Grupo, são habilitados os campos Hora Início e Hora Término da tarefa.

	Nesta documentação são apresentadas as duas formas de apresentação. As opções de reporte e estorno fazem parte do processo de apontamento de mão de obra.
Estornar	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros de Seleção - MI0308F. Nota: As opções de reporte e estorno fazem parte do processo de apontamento de Mão de Obra.
Reabrir	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação para reabertura da tarefa selecionada pelo cursor. Importante: Se houver confirmação para reabertura da tarefa, é apresentada a tela Seleciona Especialidade (MI0308A).
Encerrar	Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Especialidade (MI0308A) .
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra Tarefa (MI0308D) .

Apontamento Mão de Obra Técnico – MI0308C

Objetivo da tela:	Permitir reportar a aplicação ou estorno da mão de Obra do técnico executor da manutenção. Importante: Depois da inserção do código do técnico, a tela apresenta os campos para reporte das horas aplicadas pelo técnico, da seguinte forma. - Se o técnico informado, for do tipo Grupo, são apresentados os campos Horas Normais, Horas Extras e Horas Totais. - Se o técnico informado Não for do tipo Grupo, são apresentados os campos Hora Início e Hora Término.
--------------------------	--

Apontamento Mão de Obra Técnico – MI0308C – Técnico Definido como Grupo

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações do técnico executor da manutenção.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Apontamentos do Técnico / Data	Quando acionado, apresenta a tela MI0308G , na qual é possível visualizar os apontamentos do técnico numa faixa de datas selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnico	Inserir o código do técnico executor da manutenção. Exibe o nome do técnico. Nota: Após o preenchimento do código do técnico os demais campos são apresentados preenchidos com os valores padrão para esse técnico ou tarefa.
Data Transação	Inserir a data do movimento reportado. O sistema apresenta e permite alterar a data corrente.
Aponta durante intervalo?	Quando assinalado, permite apontamento de horas durante o intervalo (refeições). Nota: Essa informação não tem significado quando o técnico reportado for do tipo “Grupo” (ver programa Manutenção Técnicos (MI0104)).
Horas Normais	Inserir a quantidade de horas normais aplicadas na execução da tarefa. Nota:

	Esse campo só é habilitado quando o técnico reportado foi cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)). Representa o somatório das horas normais de todos os técnicos envolvidos.
Horas Extras	Inserir a quantidade de horas extras aplicadas na execução da tarefa. Nota: Esse campo só é habilitado quando o técnico reportado foi cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)). Representa o somatório das horas extras de todos os técnicos envolvidos.
Encerrada	Quando assinalado, significa que a ordem de manutenção está sendo encerrada, independentemente do percentual de conclusão, o qual automaticamente assume o valor 100 % e fica desabilitado. Quando não assinalado o sistema considera a especialidade desta tarefa como pendente.
Observações Apointamento	As observações dos reportes de mão de Obra são adicionados a narrativa da tarefa em que está sendo efetuado reporte. Assim, a narrativa da tarefa com as observações do apontamento poderão ser consultadas no programa Detalhe Tarefa – Aba Narrativa (MI0705A) .

Apontamento Mão de Obra Técnico – MI0308C – Técnico NÃO Definido como Grupo

Objetivo da tela:	Permitir inserir a hora de início e término da tarefa da manutenção.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Hora Início	Inserir a hora de início da atividade na tarefa da manutenção.
Hora Término	Inserir a hora de término da atividade na tarefa de manutenção.

MI0308G

Objetivo da tela:	Permitir consultar os apontamentos que estão sendo criados, conforme o horário de trabalho.
-------------------	---

Pesquisa Apontamento Data – MI0308H

Objetivo da tela:	Permitir consultar os apontamentos que estão sendo criados, conforme o horário de trabalho.
-------------------	---

Parâmetros da Seleção – MI0308F

	Count
Total	

Pivot Table settings

Row labels

Click and start typing...

Column labels

Click and start typing...

Calculated column

Permitir estabelecer os limites de seleção para parâmetros que limitarão o horizonte de pesquisa para efetuar a transação.

Operation type

Count

Start adding filters in the filter tools menu.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Técnico	Inserir código inicial e final de técnico definindo uma faixa de seleção. Somente serão considerados os apontamentos cujos códigos de técnico estejam dentro da faixa selecionada.

Especialidade	Inserir código inicial e final de especialidade definindo uma faixa de seleção. Somente serão considerados os apontamentos cujos códigos de especialidade se encontrem dentro da faixa selecionada.
Tarefa Manutenção	Inserir código inicial e final de tarefa definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas os apontamentos cujos códigos de tarefa estejam dentro da faixa selecionada.
Dt Transação	Inserir data de manutenção inicial e final definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas os apontamentos cujas datas de execução estejam dentro da faixa selecionada.

Seleciona Apontamento Mão de Obra – MI0308E

Objetivo da tela:	Permitir selecionar qual o apontamento para executar a operação de estorno.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Quando acionado, permite a seleção do registro de apontamento selecionado pelo cursor. Os registros assim selecionados terão seu movimento estornado.
Desmarcar	Quando acionado, desmarca o registro de apontamento selecionado pelo cursor, excluindo-o do movimento de estorno.
OK	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0308), habilitando somente o campo Tempo Real para estorno dos movimentos selecionados.

Seleciona Especialidade – MI0308A

Objetivo da tela:	Permitir selecionar qual a especialidade que deve ser encerrada, ou ter a tarefa reaberta, através do botão Marcar e, em seguida, confirmar acionando o botão OK.
-------------------	---

Apontamento Mão de Obra Tarefa – MI0308D

Objetivo da tela:	Permitir visualizar todos os movimentos apontados para uma tarefa selecionada.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

- Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial
- Apontamento Mão de Obra Técnico (MI0312D)
- Consulta Relacionamentos Ordem Manutenção (MI0705A)
- Encerramento Ordem Manutenção (MI0309)
- Manutenção Técnicos (MI0104)
- Gerais Tipos de Manutenção (CD0580)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0308](#) [apontamento_mao_de_obra](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso