

Apontamento Mão de Obra Técnico - MI0312

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Apontamento Mão de Obra Técnico - MI0312

Visão Geral do Programa

Esta função é utilizada principalmente quando o técnico efetua os seus apontamentos, evitando que ele tenha que digitar o seu código muitas vezes.

As funções disponíveis são iguais ao do Apontamento de Mão de Obra (MI0308).

 **Importante:**
Na tela **Apontamento Mão de Obra (MI0312C)**, se o técnico reportado tiver sido cadastrado como GRUPO (ver **Manutenção Técnico (MI0104)**), serão apresentados os campos **Horas Normais**, **Horas Extras** e **Horas Totais**, caso contrário serão apresentados os campos **Hora Início** e **Hora Término**.

Não existe a obrigatoriedade de algumas informações (Ex. Sintoma, Causa, Intervenção).

Não permite documentar / historiar a Ordem de Manutenção no processo de encerramento. Neste caso o cliente deve ter o cuidado de atualizar estas informações antes do seu encerramento ou depois do seu encerramento. Algumas dessas informações podem influenciar nos resultados de consultas e relatórios estatísticos.

Ao efetuar o encerramento de uma ordem de manutenção, o programa verifica o tratamento de tarefas agrupadas que não sejam principais, não as validando para encerramento.

- Depois do encerramento de todas as tarefas da ordem, o sistema emite mensagem questionando o usuário, se deseja utilizar o encerramento da Ordem de Manutenção normal ou resumido.
- Se o módulo Calibração estiver implantado e a ordem for de classe “Calibração” (ver Função **Tipo Manutenção (CD0580)**), somente é permitido o seu encerramento se a ordem estiver com o apontamento de calibração associado a ela com o status de “Aprovado”, “Aprovado Condicional” ou “Reprovado”.
- Ao encerrar a última ordem de manutenção pertencente a um roteiro de lubrificação que foi gerado a partir do cadastro de uma Rota (ver programa **Rota Lubrificação (MI0127)**), então a rota passará para o estado Realizada e será calculada a data da próxima lubrificação para os equipamentos da rota.

Não será permitida a reabertura de uma ordem de manutenção de calibração que já tenha sido encerrada ou terminada. Nesse caso, é necessário que seja criada uma nova ordem e apontamento do tipo “Correção”.

Apontamento Mão de Obra Técnico – MI0312

Objetivo da tela:	Permitir reportar o apontamento de mão de obra por técnico.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Encerramento da OM	Quando acionado, apresenta a tela Encerramento Ordem Manutenção (MI0309) .
Encerramento Resumido da OM	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem (MI0312D) .
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela MI0312B .
Reportar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0308A) , a qual, depois de feita a seleção desejada, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0312C).
Estornar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0308A) , a qual, depois de feita a seleção desejada, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0312C).  Nota: Serão exibidos para estorno os apontamentos que foram realizados pelo Técnico e no Centro de Custo parametrizados (na tela Parâmetro (MI0312B)). Nesse parâmetro deve ser informado o Centro de Custo igual ao do apontamento que se deseja estornar.
Reabrir	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação para reabertura da tarefa anteriormente encerrada.
Encerrar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando confirmação para encerramento da tarefa selecionada.
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra Tarefa (MI0308D) .

Parâmetros Encerramento Rápido da Ordem – MI0312D

Objetivo da tela: Permitir informar os parâmetros que permitem o encerramento da ordem de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Encerramento	Inserir a data de encerramento da ordem de manutenção.
Ordem	Exibe o número da ordem de manutenção sendo encerrada.
Contador / Utilização	Exibe se o controle do equipamento é feito por utilização ou por contador.
Contador	Quando o controle é feito por contador, exibe e permite alterar o valor do contador desde a sua última manutenção.
Contador Acumul	Exibe o valor acumulado do contador, quando o controle é feito por contador.
Inspeção	Esse campo somente é habilitado quando o tipo de manutenção for de classe igual a Inspeção.
Valor Leitura	Inserir o valor da leitura obtida durante o processo de inspeção do equipamento.
Encerra c/ Aceite	Quando selecionado, permite que o encerramento da ordem de manutenção se dê com o aceite do responsável pela aprovação da execução da ordem de manutenção.
Encerra Ordem c/ OC Pendente	Quando selecionado, permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com ordem de compra pendente.
Encerra Ordem C/ Tarefa Pendente	Quando selecionado, permite que a ordem de manutenção seja encerrada, mesmo com tarefa pendente. Importante: A tarefa será considerada pendente somente quando o seu tempo previsto for maior que zero. Neste caso, a tarefa deve estar encerrada ou possuir apontamento de mão de obra. Se o tempo previsto para a tarefa for igual a zero ela não será considerada pendente, mesmo se estiver aberta. Este conceito pode ser usado para tarefas de "check-list", onde o apontamento ocorre somente em uma tarefa principal da OM.
	Inserir texto em formato livre sobre alguma recomendação, advertência, ou informação relevante relacionada ao encerramento da ordem de manutenção.

Nota:
No encerramento da OM, caso esta esteja associada a uma SS, é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação de serviço. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101).

Parâmetro – MI0312B

Objetivo da tela: Permitir apresentar na tela Apontamento o técnico e o centro de custo aqui descritos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Técnico	Inserir o código do técnico para reporte de ordens de manutenção. Usar o zoom do programa Pesquisa Técnico de Manutenção (Z011N428).
Centro Custo	Inserir o código do centro de custo para reporte de ordens de manutenção. Usar o zoom do programa Pesquisa Centro de Custo (Z011N428).

Apontamento Mão de Obra – MI0312C

Objetivo da tela: Permitir reportar a execução da tarefa, de acordo com o tipo cadastrado para o técnico (ver programa **Manutenção Técnico (MI0104)**).

Importante:
Caso o módulo Custos esteja implantado, o sistema gera informações para Custos.

Ao efetuar o apontamento de um Técnico cuja especialidade não esteja prevista, será apresentada uma mensagem para o usuário, na qual deverá optar em continuar ou cancelar o apontamento.

Caso a Equipe do Técnico não conferir com a Equipe da Ordem de Manutenção, será apresentada uma mensagem para o usuário, na qual o usuário poderá optar em continuar ou cancelar.

O mesmo procedimento e telas são apresentados para o programa **Estorno**, sendo que nesse caso na tela **MI0312C**, somente os campos Encerrada e Percentual de Conclusão são habilitados.

A) O técnico NÃO foi cadastrado como Grupo. Nesse caso são apresentados os campos Hora Início e Hora Término.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Data Transação	Quando acionado, apresenta a tela Apointamento Mão de Obra Técnico (MI0308G) .
Hora Término	Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Apointamento Data (MI0308H) , onde é possível consultar os apontamentos que estão sendo criados, conforme o horário de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Transação	Inserir data do apontamento da mão de Obra.
Aponta durante intervalo?	Quando assinalado, é permitido apontamento durante horário de intervalo (refeições).
Turno	Inserir o turno de execução da ordem de manutenção que está sendo apontada. Permite zoom à pesquisa de turnos e pesquisa turnos da especialidade.
Hora Início	Inserir horário de início da execução da tarefa selecionada.  Nota: Esse campo somente estará habilitado quando o campo Tipo , para o técnico não tiver sido cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).
Hora Término	Inserir horário de término da execução da tarefa selecionada.  Nota: Esse campo somente estará habilitado quando o campo Tipo , para o técnico não tiver sido cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).
Encerrada	Quando assinalado, é desabilitado o campo Percentual Conclusão sendo informado automaticamente pelo sistema o valor 100,00. Caso o campo não seja assinalado o sistema considera a especialidade desta tarefa pendente.
Percentual Conclusão	Quando não assinalado o campo Encerrada, o usuário deve inserir o percentual de conclusão desta tarefa.
Narrativa Tarefa	Exibe a narrativa da tarefa e as observações de todos os apontamentos realizados.
Observações Apointamento	As observações dos reportes de mão de Obra são adicionados a narrativa da tarefa em que está sendo efetuado reporte. Assim, a narrativa da tarefa com as observações do apontamento poderão ser consultadas no programa Detalhe Tarefa – Aba Narrativa (MI0705A) .

B) O técnico foi cadastrado como Grupo. Nesse caso são apresentados os campos Horas Normais, Horas Extras e Horas Totais.

Campo:	Descrição:
Horas Normais	Inserir a quantidade de horas aplicadas na tarefa em horário normal.  Nota: Esse campo somente estará habilitado quando o campo Tipo , para o técnico não tiver sido cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).
Horas Extras	Inserir a quantidade de horas aplicadas na tarefa em horário extra.  Nota: Esse campo somente estará habilitado quando o campo Tipo , para o técnico não tiver sido cadastrado como Grupo (ver programa Manutenção Técnico (MI0104)).

Conteúdos Relacionados:

Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial

Apontamento Mão de Obra (MI0308)

Consulta Relacionamentos Ordem Manutenção (MI0705A)

Encerramento da Ordem de Manutenção (MI0309)

Manutenção Técnicos (MI0104)

Tipos de Manutenção (CD0580)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)

[mmi](#) [versao_12](#) [mi0312](#) [apontamento_mao_de_obra_tecnico](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)