

Solicitação de Serviços - html.mi1001

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Solicitação de Serviços - html.mi1001

Visão Geral do Programa

Em regra geral, solicitação de serviço é o pedido de execução de um conserto, serviço ou melhoria que depende de aprovação.

Cada linha da lista exibe os campos: Código da Solicitação, Descrição, Estado, Equipamento, Sintoma, Data e Hora da Abertura, Manutenção, Usuário e Ordem de manutenção (caso estado seja Aberto Ordem ou Encerrada) .

Uma SS pode sofrer movimentações que determinam o seu estado no sistema. Os estados da SS existentes são:

- 1. Pendente;
- 2. Aprovada;
- 3. Aberta Ordem;
- 4. Cancelada;
- 5. Encerrada.

 **Pendente**  **Aprovada**  **Aberta Ordem**  **Cancelada**  **Encerrada**

A cor que reflete o estado da SS é exibida ao lado esquerdo das solicitações.

Somente os campos essenciais para abertura de uma solicitação de serviço estão disponíveis neste programa. Caso seja necessário informar o valor para um campo que não esteja disponível, é possível utilizar o programa [Solicitação de Serviço \(Modo Clássico \(MI1001\)\)](#).

 **Aviso**
O campo "Emergencial" exibido no detalhe da SS identifica que a Solicitação de Serviço criada pelo App Minha Manutenção gerou automaticamente uma OM relacionada, informando ao lado do campo Emergencial o número da OM gerada.

Inclusão

Na inclusão de uma solicitação de serviço (SS), não ocorre a obrigatoriedade de se informar o equipamento e o TAG. Entretanto é obrigatório pelo menos uma destas informações.

Pode-se vincular uma Solicitação de Serviço a uma manutenção padrão.

 **Nota:**
O campo descrição quando não receber informação do usuário, receberá os primeiros 50 caracteres existente no campo Narrativa.

Na Abertura da Solicitação de Serviço é enviado e-mail ao usuário responsável pela solicitação. A ativação ou desativação desse envio é efetuada no programa [Parâmetros Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).

Solicitação de Serviço

Objetivo da tela:	Apresentar a lista de solicitações de serviço existentes, permitindo a criação de novas ou a manutenção das existentes.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado, apresenta a tela Nova Solicitação, que permite cadastrar uma solicitação de serviço.
Busca Avançada	Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, que permite filtrar a busca das solicitações a serem apresentadas pelo período da abertura, campos e também pelo estado da solicitação.
Detalhar OM	Quando acionado, apresenta a tela de detalhe da ordem de manutenção, não habilita os devidos campos da ordem de manutenção para alterações.  Nota: O botão Detalhar OM só será apresentado quando a Solicitação de Serviço estiver no status Aberta Ordem.  Importante:

	Arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção quando as OMs forem geradas pelos programas HTML.MI1014 e MI1014 (Geração Ordem por Solicitação de Serviço).
Editar	Quando acionado, apresenta o cadastro da solicitação, que permite editar as informações da solicitação. Nota: A edição é permitida somente se o usuário corrente for o mesmo usuário que realizou a abertura da SS.
Remover	Quando acionado, permite a exclusão da solicitação selecionada. Nota: A exclusão é permitida somente se o usuário corrente for o mesmo usuário que realizou a abertura da SS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número da Solicitação	Inserir o número da solicitação e acionar o botão Filtro para apresentar as solicitações relacionadas.

Nova Solicitação

Objetivo da tela:	Efetuar o cadastro de uma nova solicitação de serviço.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Selecionar arquivo	Quando acionado, exibe a tela para informar o arquivo, para importar deve-se clicar sobre o arquivo e selecionar o botão "Abrir" ou clicar no arquivo desejado, arrastar e soltar o arquivo ao lado do botão "Selecione o arquivo". Seleção de "N" arquivos: - Para selecionar "N" arquivos deve-se clicar como mouse em uma parte em branco na janela de seleção e com o mouse pressionado arrastar sobre os arquivos desejados. - Para selecionar "N" arquivos aleatórios, deve-se clicar no primeiro arquivo em seguida manter o botão "Ctrl" (Control) pressionado e selecionar o restante dos arquivos. Importante: Para remover um arquivo que o usuário fez o upload por engano no cadastro da solicitação de serviço, deve-se clicar no "X" ao lado direito do arquivo, dessa forma não será associado com a solicitação de serviço.
Enviar Arquivos	Quando acionado, anexa os arquivos à solicitação de serviço. Importante: Caso sejam enviados arquivos com o mesmo nome e extensão, somente será salvo na SS o último arquivo enviado. Após enviar os arquivos, somente será possível eliminar os anexos ao visualizar o Detalhe da Solicitação de Serviço. Os tipos de documentos permitidos são: txt, jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx, zip, wav, mp3, mp4. Aviso: É recomendado que os usuários tenham a boa prática de utilizar códigos de arquivos que sejam de uso exclusivo para a Solicitação a que se atribui os anexos, pois caso seja utilizado nome e extensão de arquivo que já tenha sido anexado em outra Solicitação de Serviço, o novo arquivo incluído irá sobrepor os arquivos que já estão no diretório.

Principais Campos e Parâmetros da Criação/edição da Solicitação de Serviço (Aba Geral):

Campo:	Descrição:
Equipamento	Inserir o equipamento a ser utilizado na solicitação.

TAG	Inserir o TAG, que define a localização física ou funcional do equipamento, a ser utilizado na solicitação. Importante: O TAG informado não pode ser filho em alguma estrutura de TAG ou ter o nível diferente de 999.
Manutenção	Inserir a manutenção, vinculando a solicitação a ser criada a uma manutenção padrão. A manutenção deve estar ativa.
Sintoma	Selecionar o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas), cadastrados no programa Sintoma Padrão (CD0150) .
Equipe Responsável	Selecionar a equipe responsável pela manutenção, cadastrada no programa Equipe Manutenção (Modo Clássico (MI0102)) . Quando selecionado a Manutenção, sugere a equipe responsável vinculada a manutenção, cadastrada no programa Manutenção Padrão (MI0110) . A equipe deve estar ativa.
Prioridade	O campo Prioridade, é calculada e informada de forma automática, sendo a Urgência cadastrada no programa MI1010A em relação a criticidade informada no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101) (pagina 6). Este campo também pode ser editado.
Emergencial	Quando Sim, possibilita a abertura de solicitação de serviço de forma emergencial, que irá gerar automaticamente uma OM relacionada. Para criar SS Emergencial, os campos "Equipamento", "Manutenção" e "Equipe padrão" são obrigatórios. Importante: O campo emergencial somente será exibido se o parâmetro 117 no MI0101a (Parâmetros Manutenção Industrial) estiver ativo. Caso o parâmetro esteja desabilitado e passou a ser ativado, é necessário realizar um novo login no ERP para validar a permissão à função.
Descrição	Inserir a descrição que identifique a solicitação de serviço.
Narrativa	Inserir um comentário, em formato livre, sobre a solicitação de serviço a ser criada.

Principais Campos complementares na edição da Solicitação de Serviço:

Aba Datas/Manutenção:

Campo:	Descrição:
Data e hora de abertura	Inserir o equipamento a ser utilizado na solicitação.
Data Início	Inserir o TAG, que define a localização física ou funcional do equipamento, a ser utilizado na solicitação.
Causa	Inserir causa (motivo) em relação a Solicitação de Serviço, cadastrada no programa Causas (CD0583) .
Intervenção	Inserir intervenção realizada na Solicitação de Serviço, cadastrado no programa Intervenções (MI0115) .
Ordem de Manutenção	Apresenta a Ordem de Manutenção vinculada na Solicitação de Serviço
Plano de Parada	Apresenta o Plano de Parada vinculado a Solicitação de Serviço.
Planejador	Quando acionado apresenta o Planejador vinculado ao equipamento da Solicitação de Serviço, cadastrado no programa Planejador (MI3016) .
Ordem Origem	Quando selecionado apresenta a Ordem Origem da Solicitação de Serviço.
Tarefa Origem	Quando selecionado apresenta a Tarefa Origem da Solicitação de Serviço.

Aba Orçamento:

Campo:	Descrição:
Valor Orçado Material	Apresenta o valor orçado do material para a solicitação de serviço
Valor Orçado MOB	Apresenta o valor orçado da mão de obra para a solicitação de serviço
Total Orçado	Apresenta o total orçado para a solicitação de serviço (Valor Orçado Material + Valor Orlado MOB)
Centro de Custo	Apresenta centro de custo do equipamento vinculado a solicitação de serviço
Unidade de Negocio	Apresenta a unidade de negócio do equipamento vinculado a solicitação de serviço. (Campo obrigatório)

Solicitação de Serviço/Detalhe

Zoom

Ação:	Descrição:
Equipamento	Apresenta ao lado do campo Equipamento o zoom que busca os dados do equipamento vinculado a solicitação de serviço, dados do programa CD0910. O zoom é apresentado para as solicitações de serviço no estado do igual a Pendente, Aprovada, Aberta Ordem, Cancelada e Encerrada.
Tag	Apresenta ao lado do campo Tag o zoom que busca os dados do Tag vinculado a solicitação de serviço, dados do programa Cadastro Tag (CD0581). O zoom é apresentado para as solicitações de serviço no estado do igual a Pendente, Aprovada, Aberta Ordem, Cancelada e Encerrada.
Ordem de manutenção	Apresenta ao lado do campo Ordem de Manutenção o zoom que busca os dados da Ordem de Manutenção vinculado a solicitação de serviço , dados do programa Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307) . O zoom é apresentados para as solicitações de serviço no estado do igual, Aberta Ordem e Encerrada.

Anexos

Ação:	Descrição:
Selecione arquivo	Quando acionado, exibe a tela para selecionar o(s) arquivo(s). Para importar deve-se clicar sobre o arquivo e selecionar o botão "Abrir" ou clicar no arquivo desejado, arrastar e soltar o arquivo ao lado do botão "Selecione o arquivo", o upload será automático e o arquivo será associado a solicitação de serviço. Seleção de "N" arquivos: - Para selecionar "N" arquivos deve-se clicar com o mouse em uma parte em branco da janela de seleção e com o mouse pressionado arrastar sobre os arquivos desejados. - Para selecionar "N" arquivos aleatórios, deve-se clicar no primeiro arquivo em seguida manter o botão "Ctrl" (Control) pressionado e selecionar o restante dos arquivos desejados. Importante: O catálogo do endereço em que os arquivos ficam armazenados é cadastrado no programa Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101), Página 7. Importante: Arquivos anexados na SS não serão enviados para a Ordem de Manutenção quando as OMs forem geradas pelos programas HTML.MI1014 e MI1014 (Geração Ordem por Solicitação de Serviço). Nota: Não é possível incluir anexos em SSs que estejam com estado igual a "Cancelada" ou "Encerrada".
Documento anexo	Exibe os nomes dos arquivos anexados à solicitação.
 Remover	Permite excluir o arquivo de uma solicitação de serviço já existente. Importante: A exclusão é permitida somente para o usuário que anexou o documento na SS.
 Download	Permite baixar o arquivo que está anexado a solicitação de serviço.
Usuário	Exibe o usuário que anexou o arquivo na solicitação de serviço.

Motivo do aguardo

Campo:	Descrição:
Motivo do aguardo	Permite a consulta do motivo de aguardo da solicitação de serviço. Importante: Somente será apresentado o campo motivo do aguardo quando houver valores nesta informação.

Motivo cancelamento

Campo:	Descrição:
Motivo cancelamento	Permite a consulta do motivo do cancelamento da solicitação de serviço.  Importante: Somente será apresentado o campo motivo do cancelamento quando houver valores nesta informação.

Conteúdos Relacionados:

[Solicitação de Serviços \(MI1001\)](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [solicitacao_de_servicos](#) [servicerequest](#)
[html_servicerequest](#) [html_mi1001](#) [datasul](#) [versao_11](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)