

Consulta Status da Manutenção - MI0628

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Consulta Status da Manutenção - MI0628

Visão Geral do Programa

 **Importante:**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, o programa MI0628 foi descontinuado a partir da release 12.1.2503. Utilize a nova consulta [Status da Manutenção - html.mmi.status](#), disponível em Manutenção Industrial > Consultas.

O Status da Manutenção tem como objetivo a análise visual das manutenções de um determinado equipamento ou grupo de equipamentos, onde, por intermédio de um gráfico de Gantt, é possível verificar as ações que foram tomadas durante um determinado período. Na primeira parte da área do Gantt, relativa ao documento, a cor refere-se à Estatística da Ordem de manutenção, ou ao tipo de documento nos demais casos. Já a segunda parte da área do Gantt indica a situação do documento ou a classificação da preditiva, por intermédio das cores, e ainda os estados dos documentos por intermédio do preenchimento.

Poderão ser selecionadas Ordens de Manutenção, Solicitações de Serviço, Documentos de Laudo ou Documentos de Avaliação. O documento Ordem de Manutenção é apresentado subdividido por Estatística de Manutenção sendo elas Preventiva, Corretiva, Preditiva e Outros.

Se para algum documento ou equipamento existir mais de uma ocorrência para o mesmo dia, são criadas novas linhas por Documento de Manutenção, ou por Equipamento, dependendo da classificação selecionada.

Os documentos tem suas situações representadas por cores. Quando se trata de ordens de manutenção de classe preditiva, as classificações de preditiva também poderão ser expressas por cores, a critério do usuário. Já os estados dos documentos (Finalizada, Pendente, Iniciado, entre outros) são sinalizados no gráfico por intermédio do tipo de preenchimento do documento (preenchimento liso, com hachuras diagonais, diagonais cruzadas, horizontais e verticais, entre outros).

Ao clicar em cada documento/equipamento no gráfico (Gantt), irá atualizar a interface inferior onde é possível visualizar o detalhe do documento/equipamento.

Status da Manutenção

Objetivo da tela:	Permitir visualizar as manutenções de determinando equipamento ou grupo de equipamentos, por intermédio de um gráfico de Gantt, onde é possível verificar as ações que foram tomadas durante determinado período.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite selecionar um arquivo anteriormente salvo, com as parametrizações para essa execução.
Salvar	Quando acionado, permite salvar, em diretório definido, as parametrizações utilizadas nesse processamento, possibilitando futuras reutilizações sem a necessidade de redigitar todas as informações.
Atualizar	Quando acionado, aciona o processo de cálculo e apresentação da consulta solicitada.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela MI0628B , na qual é possível selecionar o estado e tipo de documento desejado.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela MI0628A , na qual é possível estabelecer faixas de seleção para alguns campos que limitarão a pesquisa e apresentação dos dados de consulta.
Legendas	Quando acionado, apresenta a tela MI0628C , na qual é possível consultar uma legenda de cores que identificam o significado de cada situação apresentada ao longo do período selecionado.
Detalhar	Quando acionado, apresenta detalhes sobre a consulta efetuada, de acordo com o tipo de documento selecionado: • Quando Ordem de Manutenção: quando o módulo Preditiva estiver implantado, apresenta o programa Consulta Relacionamentos da OM (IP0304). Caso contrário, apresenta o programa Consulta Ordem de Manutenção (MI0704). • Quando Solicitação de Serviço: quando o módulo Preditiva estiver implantado, apresenta o programa Consulta Relacionamento da OM (IP0304). Caso contrário, apresenta o programa Consulta Solicitação de Serviço (MI0610). • Quando Laudo: apresenta a planilha sobre Laudo (somente quando o módulo preditiva estiver implantado). • Quando Avaliação: apresenta a planilha sobre a avaliação (somente quando o módulo preditiva estiver implantado).
Expandir / Contrair	Quando acionado, expande ou contrai a estrutura de tarefas e apontamentos de preditiva (tree-view) apresentada na parte inferior direita da tela.  Importante: Este botão só é apresentado quando se tratar de ordem de manutenção preditiva e quando o módulo Manutenção Preditiva estiver implantado.

Parâmetros – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os tipos de documentos que devem ser incluídos na consulta, a classificação desejada (por documento ou por equipamento) e ainda opções a serem consideradas na consulta.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documentos	Permite selecionar os tipos de documentos desejados, podendo ser: • Ordens de Manutenção; • Solicitações de Serviço; • Laudos; • Avaliações. Importante: Os campos Laudos e Avaliações somente estarão habilitados quando o módulo Manutenção Preditiva estiver implantado.
Classificar Gantt por	Selecionar a classificação desejada, podendo ser: • Por Equipamento; • Por Documento.
Opções	Permite selecionar, dentre as opções disponíveis, aquelas que devem ser consideradas na consulta, podendo ser: • Sinaliza Estado dos Documentos: quando selecionado, indica que os estados serão sinalizados no gráfico de Gantt por intermédio do preenchimento (hachuras diagonais, liso, entre outros). Quando não assinalado, o estado não será sinalizado, ou seja, o preenchimento será do tipo liso. • Exibe Documentos atrasados na Data de Hoje: quando selecionado, indica que os documentos sinalizados com situação atrasados – Ordens de Manutenção e Solicitações de Serviço Atrasadas (cor vermelha) ou Laudos Vencidos (cores laranja e vermelho) – serão exibidos na data corrente (hoje). Quando não selecionado, os documentos atrasados são apresentados em sua data normal cadastrada. • Considera Estado da Preditiva: quando selecionado, indica que, para Ordens de Manutenção de Classe Preditiva seu estado (Classificação OK, Diferente de OK, Ações Tomadas) será sinalizado. Quando estiver selecionado, as Ordens Preditivas aparecerão com cores simbolizando seu estado. Caso contrário, as cores simbolizarão a situação da ordem (Adiantado, No Prazo, Atrasado), da mesma forma que para as demais ordens. Importante: A situação da ordem não será demonstrada através de cores quando este parâmetro estiver marcado. • Considera Duração da OM: Indica se as Ordens de Manutenção serão exibidas no gráfico de Gantt com um dia de duração ou com sua duração real. Quando selecionado, a OM será exibida no gráfico, tendo como início a data da manutenção, e como final a data de manutenção mais o número de dias de duração da manutenção menos um.
Nível Tag	Permite selecionar quais documentos serão visualizados. Se for informado um nível de Tag diferente de 999 (Padrão), a função irá considerar os documentos pesquisando na estrutura do Tag e determinar por intermédio do filtro se este será ou não visualizado.

Parâmetros – Pasta OM

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os estados/situação das ordens que devem ser incluídos na consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado da Ordem	Permite selecionar os estados das ordens de produção (associadas às ordens de manutenção) a serem incluídas na seleção.
Estado Preditiva	Permite selecionar os estados das ordens preditivas a serem incluídas na seleção. Importante: Esses campos somente estarão habilitados se o módulo Manutenção Preditiva estiver implantado.
Estado OM	Permite selecionar os estados das ordens de manutenção a serem incluídas na seleção.
Estatística	Permite selecionar o tipo de estatísticas a serem selecionadas, podendo ser: • Preventiva; • Corretiva; • Preditiva; • Outros.

Plano de Origem	Permite selecionar o plano de origem das ordens a serem incluídas na consulta.
Classe de Manutenção	Permite selecionar um intervalo de classes (De/Até) dentro do qual todas as ordens serão selecionadas.

Parâmetros – Pasta SS

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o estado dos documentos que devem ser incluídos na consulta, bem como a situação estatística.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado da Ordem	Permite selecionar o estado das ordens de serviço a serem incluídas na seleção.
Estatística	Permite selecionar o tipo de estatísticas a serem incluídas na seleção.
Classe de Manutenção	Permite selecionar um intervalo de classes (De/Até) dentro do qual todas as solicitações de serviço serão selecionadas.
Dias de Tolerância	Permite indicar o número de dias para que o programa considere o documento como atrasado. Quando a data corrente (hoje) for maior que a data da solicitação de serviço mais o número de dias desse parâmetro, então a Solicitação de Serviço será tratada como Atrasada. Essa verificação somente será realizada para SS com estado igual a Pendente ou Aprovada.

Parâmetros – Pasta Laudo

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o estado dos documentos que devem ser incluídos na consulta, bem como o período de vencimento para serem incluídos na consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado do Laudo	Permite selecionar o estado dos laudos a serem incluídas na seleção.
Num Dias Vencidos Laudo	Permite dividir os laudos vencidos em dois grupos: laudos vencidos há menos de N dias e laudos vencidos a N dias ou mais, onde N é o valor informado no parâmetro. O grupo dos laudos vencidos há menos de N dias é sinalizado no gráfico com a cor laranja. Os vencidos há N dias ou mais são sinalizados na cor vermelha. A validade do laudo somente é calculada quando seu estado for igual a "Pendente". Nesse caso, o laudo será sinalizado no gráfico de Gantt com as seguintes cores: Verde: laudo dentro do prazo de vencimento. Laranja: laudo vencido há menos de N dias. Vermelho: laudo vencido a N dias ou mais.

Parâmetros – Pasta Avaliação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o estado dos documentos que devem ser incluídos na consulta, bem como o período de vencimento para serem incluídos na consulta. <i>📘</i> Importante: Esta pasta somente estará disponível quando a opção "Avaliações", na pasta Parâmetros, estiver selecionada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado Avaliação	Permite selecionar o estado das avaliações a serem incluídas na seleção.
Classificação do Relatório de Avaliação	Permite selecionar a classificação do relatório de avaliação.

Tipo de Avaliação	Permite selecionar avaliação por Ganho ou por Perda (Investigação).
-------------------	---

Seleção

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer faixas de limites para seleção de vários campos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite informar código inicial e final de Estabelecimento, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos dos estabelecimentos que se encontrarem dentro dessa faixa.
Equipamento	Permite informar código inicial e final de equipamento, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos referentes a equipamentos que se encontrarem dentro dessa faixa.
TAG	Permite informar código de TAG inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos referentes a TAGs que se encontrarem dentro dessa faixa.
Analista	Permite informar código de analista inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos associados a analista que se encontrarem dentro dessa faixa.
Planejador	Permite informar código de planejador inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos associados a planejadores que se encontrarem dentro dessa faixa.
Equipe Responsável	Permite informar código de equipe responsável inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos que tiveram a equipe responsável dentro dessa faixa.
Técnica	Permite inserir código inicial e final de técnica de preditiva, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos associados a técnicas que se encontrarem dentro dessa faixa.
Ordem	Permite inserir código inicial e final de ordem de manutenção estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos cuja ordem de manutenção esteja dentro dessa faixa.
Data Manutenção	Permite informar data de manutenção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos cuja data de manutenção prevista esteja dentro dessa faixa.
Data Término	Permite informar data de término inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos cuja data de término esteja dentro dessa faixa.
Tipo de Manutenção	Permite informar código inicial e final de tipo de manutenção, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos referentes a tipos de manutenção que se encontrarem dentro dessa faixa.
Manutenção	Permite inserir código de manutenção inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos cujo código de manutenção associado esteja dentro dessa faixa
Solicitação Serviço	Permite inserir código de solicitação de serviço inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas solicitações de serviço cujo código se encontre dentro dessa faixa.
Laudo	Permite inserir código de laudo inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados Laudos cujo código esteja dentro dessa faixa.
Avaliação	Permite inserir código de relatório de avaliação inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas Avaliações cujo código se encontre dentro dessa faixa.
Data Abertura	Permite inserir data de abertura inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados documentos cuja data de abertura esteja dentro dessa faixa.

Legenda – Pasta OM

Objetivo da tela:	Permitir apresentar os códigos de cores para cada situação em relação ao estado das ordens de manutenção apresentadas. Formação da composição das cores: Primeira área: sua cor representa o Tipo do Documento ou a Estatística quando se tratar de uma Ordem de Manutenção. Segunda área: sua cor representa a Situação dos Documentos. Quando o módulo Preditiva estiver implantado e o parâmetro "Considera Estado da Preditiva" estiver marcado e se tratar de uma Ordem de Manutenção de classe Preditiva, a cor dessa área representa a classificação de Preditiva. Além disso, seu preenchimento (Liso, Hachuras Diagonais, entre outros) representa o Estado do documento, quando o parâmetro "Sinaliza Estado dos Documentos" estiver marcado. Quando o parâmetro "Sinaliza Estado dos Documentos" estiver desmarcado, os quadros que mostram esses estados não são apresentados. Essa mesma tela é apresentada da seguinte forma, quando o módulo Preditiva não estiver implantado ou quando o parâmetro "Considerar Estado da Preditiva" estiver desmarcado.
--------------------------	---

Legenda – Pasta SS

Objetivo da tela:	Permitir apresentar os códigos de cores para cada situação em relação ao estado das solicitações de serviço apresentadas.
-------------------	---

Legenda – Pasta Laudo

Objetivo da tela:	Permitir apresentar os códigos de cores para cada situação em relação ao estado dos laudos apresentados.
-------------------	--

Legenda– Pasta Avaliação

Objetivo da tela:	Permitir apresentar os códigos de cores para cada situação em relação ao estado dos relatórios de avaliação apresentados.
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0628](#) [consulta_status_da_manutencao](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)