

Custos das Ordens de Manutenção - MV0611

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Custos das Ordens de Manutenção - MV0611

Visão Geral do Programa

Permite consultar os custos das ordens de manutenção abertas e terminadas.

 **Importante**
Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, os ícones da árvore (treeview) foram removidos na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.2, 12.1.2301.10 e 12.1.2209.15.

Após aberta, uma ordem de manutenção pode receber movimentos de materiais e/ou de mão de obra. Contabilmente, os custos destes movimentos serão repassados somente para as ordens de manutenção no final do período (mês). Para que seja possível visualizar os custos das ordens de manutenção antes do fechamento do período, estes custos são calculados conforme os valores do último fechamento (veja mais informações em: [Atualização Ordens Manutenção \(MV0402\)](#)).

Após este fechamento, que pode ser realizado para qualquer período e a qualquer momento, os custos das ordens podem ser consultados. Estes custos estarão separados de acordo com a parcela de custo relacionada: mão de obra, peças, notas fiscais de serviços, notas fiscais de materiais, entre outras. Os custos exibidos são consolidados para cada mês, podendo ser exibidos os custos de ordens em qualquer estado.

Com o programa Custos das Ordens de Manutenção (MV0611), é possível comparar os custos de manutenção nas mais diversas formas:

- Comparar custo de manutenção preventiva x manutenção corretiva;
- Comparar custo de manutenção entre estabelecimentos;
- Comparar custo de manutenção entre oficina própria e oficina de terceiros;
- Exibir o custo de manutenção de um estabelecimento, prestando serviço para equipamentos de outro estabelecimento;
- Comparar o custo de manutenção entre planejadores;
- Analisar a evolução do custo por mês/ano, entre outros.

 **Importante:**
Neste programa não serão analisadas as ordens de manutenção que não possuem custo para o período.

Custos Ordem Manutenção - MV0611

Objetivo da tela:	Analisar os custos das ordens de manutenção abertas e terminadas.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir	Quando acionado, permite abrir um arquivo do tipo .dat, no qual estão os parâmetros previamente salvos para o programa.
Salvar	Quando acionado, permite gravar um arquivo do tipo .dat, salvando os parâmetros existentes no programa.
Atualizar	Quando acionado, gera a consulta das informações conforme a classificação e a seleção escolhidas.
Expande/Contrai	Quando acionado, permite expandir ou contrair toda a árvore (treeview) das informações solicitadas.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção - MV0611A . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Classifica	Quando acionado, apresenta a tela Classificações - MV0611B . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Impressão	Quando acionado, permite a impressão de um relatório das informações consultadas. Veja mais informações em: Pasta Impressão .
Exportar para Excel	Quando acionado, os dados são exportados para o Excel abrindo-o automaticamente.  Nota: Somente são gerados para o Excel os dados apresentados na tela Custos Ordem Manutenção - MV0611.
Consulta Ordem Manutenção	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Ordem Manutenção (MV0606) , que irá exibir os dados da ordem selecionada na tela.
Exportar para TXT	Quando acionado, apresenta o programa Exportação Dados para Arquivo Texto, para definição do arquivo, e Tipo de Exportação do arquivo que será exportado.  Nota:

A Exportação Dados para Arquivo Texto permite informar o caminho e o nome do arquivo para exportação, se gera cabeçalho e o delimitador entre os campos.

A partir da versão 12.1.27, pelo Tipo de Exportação, é possível definir se a exportação será total ou apenas da visão selecionada. E assim, conforme a opção do Tipo de Exportação selecionado é gerado para o arquivo de texto os dados apresentados na tela **Custos Ordem Manutenção - MV0611**.

Opções do Tipo de Exportação:

- Somente Dimensão Selecionada: Quando acionado, são gerados para o arquivo de texto os dados da linha selecionada.
- Total: Quando selecionado, serão gerados para o arquivo de texto os dados de todos os registros exibidos na árvore, de acordo com o nível selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código da classificação selecionada.
Descrição	Exibe a descrição da classificação selecionada.
Total	Exibe o custo total da ordem de manutenção.
MOB Direta	Exibe o custo de mão de obra direta da ordem de manutenção.
Peças	Exibe o custo de peças da ordem de manutenção.
Pneu	Exibe o custo de pneus da ordem de manutenção.
NF Materiais	Exibe o custo de notas fiscais de materiais da ordem de manutenção.
NF Serviço	Exibe o custo de notas fiscais de serviços da ordem de manutenção.
GGFs	Exibe o custo dos GGFs relacionados à ordem de manutenção.
Eventos	Exibe o custo dos eventos relacionados à ordem de manutenção.

Seleção - MV0611A

Objetivo da tela:	Filtrar, por faixas, as informações para a análise. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Inserir o período para a seleção das ordens que serão analisadas. Importante: Para escolher a data a ser utilizada na seleção do período, deve ser selecionado o tipo de data na tela Parâmetros - MV0611C, da consulta de Custos das Ordens de Manutenção. Apesar de solicitar o período em dias (data inicial e final), os custos serão selecionados e analisados por mês. Por este motivo, deve ser informado como data inicial o primeiro dia do mês/ano desejado e como data final o último dia do mês/ano desejado.

Classificações - MV0611B

Objetivo da tela:	Classificar as informações a serem analisadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:
Inclui Todos	Permite selecionar todas as dimensões na consulta.
Inclui	Permite selecionar a dimensão marcada para a consulta.
Retira	Permite retirar da seleção a dimensão marcada.
Retira Todos	Permite retirar todas as dimensões selecionadas.

Sobe	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.
Desce	Permite alterar a ordem de apresentação das informações.

Parâmetros - MV0611C

Objetivo da tela:	Selecionar os parâmetros de eventos e equipamentos relacionados aos serviços que serão analisados, os tipos de ordens de manutenção que serão lidas, bem como as parcelas de custo que serão visualizadas na consulta.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Período	Selecionar o período a ser considerado na seleção das ordens. As opções disponíveis são: Fechamento Custo: Quando selecionada esta opção, as ordens são selecionadas conforme o período de fechamento de custo, sendo que o período é informado na tela Seleção - MV0611A. O período de fechamento de custo é mensal. Exemplo: É informado o período de 01/05/2004 à 31/05/2004 para a consulta das informações e há uma ordem que foi aberta em 15/04/2004 e terminada em 03/06/2004. Neste caso, serão lidos somente os custos relacionados ao mês 05/2004 para esta ordem. Abertura Ordem: Quando selecionada esta opção, as ordens são selecionadas conforme o período de abertura da ordem, sendo que o período é informado na tela Seleção - MV0611A. Exemplo: É selecionado o período de 01/05/2004 à 31/05/2004 para a consulta das informações e há uma ordem que foi aberta em 15/04/2004 e terminada em 03/06/2004. Neste caso a ordem não será analisada, pois foi aberta em 04/2004. Término Ordem: Quando selecionada esta opção, as ordens são selecionadas conforme o período de fechamento de custo, sendo que o período é informado na tela Seleção - MV0611A. O período de fechamento de custo é mensal. Exemplo: É selecionado o período de 01/05/2004 à 31/05/2004 para a consulta das informações e há uma ordem que foi aberta em 15/04/2004 e terminada em 03/06/2004. Neste caso, somente serão lidos os custos relacionados ao mês 05/2004 para esta ordem.
Moeda	Selecionar a moeda dos custos.
Tipo Ordem Manutenção	Assinale os tipos e os estados das ordens de manutenção a serem apresentadas na consulta: Equipamento: Quando uma ordem de manutenção é aberta para um equipamento (motorizado ou não motorizado). Componente: Quando uma ordem de manutenção é aberta para um componente. Centro de Custo: Quando uma ordem de manutenção não está relacionada a nenhum equipamento ou componente, somente a um centro-de-custo que irá absorver os custos da ordem. Abertas: Para ordens que ainda estão em aberto, porém com movimento de materiais e/ou mão de obra. Terminadas: Para ordens de manutenção que estão terminadas. Imobilizada: Para ordens de manutenção que estão paradas.
Equipamentos	Quando assinalados os campos desta área, é definido que devem ser exibidas as tarefas pendentes para os equipamentos motorizados, não motorizados, ativos, inativos, próprios e de terceiros. Assinale as opções desejadas.
Ativos	Quando assinalado, indica que devem ser analisados os custos de ordens de manutenção abertas para os equipamentos ativos. Importante: Este parâmetro é válido somente para ordens de manutenção do tipo "Equipamento".
Inativos	Quando assinalado, indica que devem ser analisados os custos de ordens de manutenção abertas para os equipamentos inativos. Importante: Este parâmetro é válido somente para ordens de manutenção do tipo "Equipamento".
Parcela	Assinale as opções a serem consideradas na consulta: Itens: Para consultar os materiais aplicados em ordens de manutenção, por meio de requisições. Nota Fiscal: Para consultar os valores de notas fiscais (de serviço e materiais) relacionadas às ordens de manutenção. Mão-de-Obra: Para consultar os valores de mão de obra direta relacionados às ordens de manutenção. Eventos: Para consultar os valores de eventos (rateios gerenciais) relacionados às ordens de manutenção. Importante: Estes eventos somente serão gerados para as ordens por meio do módulo Gerencial de Frota.
GGF	Assinale as parcelas de GGF que devem ser consultadas para as ordens de manutenção.
Classificação	Selecione a forma de classificação dos registros na consulta. As opções disponíveis são: Código; Valor Total.

Gráfico

Objetivo da tela:	Configurar o gráfico a ser apresentado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Total	Quando assinalado, indica que deve ser apresentada uma coluna com o total gasto para cada ordem de manutenção.
Item	Quando assinalado, indica que deve ser apresentada coluna com o valor dos itens gastos para cada ordem de manutenção.
Mão de Obra	Quando assinalado, indica que deve ser apresentada uma coluna com o valor de mão de obra gasta para cada ordem de manutenção.
Nota Fiscal	Quando assinalado, indica que deve ser apresentada uma coluna com o valor das notas fiscais lançadas para cada ordem de manutenção.
GGF	Quando assinalado, indica que devem ser apresentadas as colunas de GGF para cada ordem de manutenção.
Eventos	Quando assinalado, indica que devem ser apresentados os eventos gerados para cada ordem de manutenção.

Conteúdos Relacionados:

- [Abertura Ordem Manutenção \(MV0301\)](#)
- [Atualização Ordens Manutenção \(MV0402\)](#)
- [Consulta Ordem Manutenção \(MV0606\)](#)
- [Exportação Dados para Arquivo Texto \(AB0701\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura mmv
manutencao_mecanica custos_ordens_manutencao mv0611
versao_12 datasul pt



Política de
privacidade

Termos
de uso