

Geração de Antecipações Contas a Pagar - ND0303

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Geração de Antecipações Contas a Pagar - ND0303

Visão Geral do Programa

Permite realizar a integração das antecipações geradas no Programa Solicitação de Pagamentos com o Módulo Contas a Pagar.

-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
- [Manutenção de Eventos \(AB0113\)](#)
[Apontamentos de Eventos de Custo \(ND0305\)](#)
[Cadastro de Equipamento \(AB0138\)](#)
[Apontamento de Eventos \(AB0303\)](#)

Por meio da geração de antecipações integradas ao módulo contas a pagar, é possível realizar pagamentos sem que o título seja previamente gerado. Após a geração da antecipação, à mesma pode permanecer pendente, então, será necessário realizar sua baixa, ou seja, gerar um título que comprove o pagamento e abata a antecipação.

São enviados ao Módulo contas a Pagar, os seguintes dados da Antecipação:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	A empresa apresentada será a empresa do usuário corrente (usuário logado no sistema).
Referência	A referencia apresentada será a informada no programa ND0303D .
Estabelecimento	O estabelecimento ND0303 é o registrado para o equipamento na data do Apontamento do Evento de Custos para o Equipamento .
Moeda	A moeda apresentada é a informada no programa ND0303D .
Data do Movimento	A data de transação é apresentada a partir da data da solicitação de pagamento.
Valor	O campo valor, é extraído do valor informado para o apontamento de evento de Custos.
Espécie	É proveniente dos parâmetros do módulo de Manutenção de Documentos - ND0101 , parâmetro 7. Caso o parâmetro esteja em branco, será colocada a espécie "AN".
Série	O campo série é o extraído do Programa ND0303D .
Número Docto	O número do documento, é o numero do apontamento de evento, que podem ser informados nos programas ND0305 e AB0303 .
Parcela	A parcela será tratada diretamente no módulo de Contas a Pagar, por isso será lida como zero (0) pelo módulo de documentos.
Emitente	Caso, no programa de apontamentos de eventos de custo - ND0305, o campo emitente for informado, este campo será preenchido com este valor. Caso no programa ND0305 o emitente for branco, será utilizado o emitente informado na solicitação de Pagamento – ND0303.
Origem	A origem do título é cadastrada automaticamente como “Manual”, para que o campo possa ser mantenido no Módulo de contas a Pagar.
Portador	O portador, é o portador do emitente informado no titulo. Caso o emitente seja extraído do apontamento de eventos de custo, o portador também será extraído deste programa, caso o valor do campo emitente for extraído do programa de Solicitação de pagamento, o portador também será extraído deste campo.
Modalidade	É a modalidade do emitente, seguindo os mesmos parâmetros aplicados ao portador.
Data de Emissão	É a data de abertura do apontamento do evento de custos – ND0305 .
Data de Vencimento	É a data de Vencimento, ou então a data em que será enviada um aviso do vencimento de um Apontamento de evento de Custos – ND0305 .
Vencimento Original	É a data de Vencimento, ou então a data em que será enviada um aviso do vencimento de um Apontamento de evento de Custos – ND0305 .
Conta Débito	É a conta despesa do Movimento do Evento. Caso a conta do movimento do evento esteja definida como branco, será utilizada a conta despesa dos Parâmetros do módulo de Contas a Pagar.

	Observar que no cadastro de Apontamento de Eventos – AB0113 poderá ser configurada a conta para enviar o centro de custo ou não.
Valor Original	É originário do valor do apontamento de evento de custos.
Tipo de Despesa	É o tipo de despesa cadastro para o evento no programa de Apontamento de Eventos – AB0113 .
Estado	É cadastrado automaticamente como “Liberado”.
Tipo de Pagamento	É cadastrado automaticamente como Cheque nominal (ao emitente da antecipação).
Observações	As observações serão incluídas no Título conforme as observações do aponto de eventos de custo.

-  **Notas:**
1. O Sistema de Manutenção de Frotas somente envia os dados para o Módulo de Contas a Pagar, e o mesmo valida todos os registros. O Módulo de Contas a Pagar também realiza a verificação do tipo de Produto EMS (EMS2 ou EMS5) e retorna os erros da integração conforme o tipo de produto. Após o envio da Antecipação, as alterações realizadas na mesma pelo modulo de contas a Pagar, não serão aplicadas à solicitação de Pagamento.

2. A antecipação é implantada como um lançamento de debito (DB), e não emite borderô.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mnd](#)
[manutencao_documentos_de_frota](#) [conceitos_mnd](#)
[geracao_de_antecipacoes_contas_a_pagar](#) [nd0303](#)



[Política de privacidade](#)

[Termos de uso](#)