

Importação Enquadramentos - ND0701

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Importação Enquadramentos - ND0701

Visão Geral do Programa

Permite importar o cadastro de enquadramentos pré definidos em arquivos texto.

Nesta tela é possível configurar e importar enquadramentos com o layout flexível, para popular os cadastros básicos relacionados às Infrações.

O layout para importação é flexível, podendo o usuário colocar as informações na posição que deseja e importar somente o que necessita.

Os arquivos devem estar separados por ";", os campos não obrigatórios podem não ser importados. Para informar se deseja ou não importar, deve-se inserir na coluna "Importar?" 0 = Não e 1 = Sim.

O programa gera automaticamente os cadastros básicos necessários para o cadastro de enquadramento, facilitando assim a implantação desta funcionalidade no módulo.

A Datasul disponibiliza no diretório "Univdata" onde os programas do sistema se encontram, um arquivo TXT padrão que já contém todos os enquadramentos conforme a lei de trânsito brasileira.

O nome do arquivo a ser importado é "enquadramento.txt".

O usuário poderá alterar este arquivo a sua disposição, porém não é aconselhável salvar as alterações por cima do arquivo original.

Caso seja necessário receber novamente o arquivo, pode-se entrar em contato com nosso suporte para o mesmo enviar o arquivo original.

O arquivo é baseado nas informações dos sites do Detran. Conforme o estado brasileiro, haverá um site com as informações sobre legislação de trânsito.

Pré-requisitos:

São pré-requisitos para a execução dessa função:

- [Manutenção Gravidade Enquadramento \(ND0103\)](#)
- [Manutenção Infratores \(ND0104\)](#)
- [Manutenção Grupo Enquadramento \(ND0105\)](#)
- [Manutenção Eventos \(AB0113\)](#)

Importação Enquadramentos – Pasta Layout

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Importação Enquadramentos - Pasta Layout, é possível configurar e importar enquadramentos com o layout flexível.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Recuperar	Quando acionado, permite recuperar o layout de importação salvo anteriormente na base de dados.  Importante: Esse botão somente é utilizando quando se realizou alguma alteração no layout e se deseja voltar à situação anteriormente gravada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência original de importação dos dados do cadastro de enquadramento.
Campo	Exibe a informação que está sendo importada.
Importar	Inserir se os registros serão importados ou não.  Importante: • 0 = Não Importar. • 1 = Importar. Os campos obrigatórios não poderão ficar com o valor "0".
Posição	Inserir a sequência que deseja importar os dados.  Importante: Caso haja sobreposição de numerações, não será possível importar o arquivo até o layout ser corrigido.
Conteúdo	Exibe qual o tipo do dado que está sendo importado.

	ⓘ Importante: Este campo serve para o usuário identificar por exemplo que um campo inteiro não pode receber letras (caracteres).
Decimais	Caso o conteúdo de algum campo seja decimal (valor numérico com casas decimais), esta coluna irá exibir o número de casas decimais deste valor.
Obrigatório	Exibe se o campo tem, ou não, por obrigação ser importado.
	ⓘ Importante: Campos não obrigatórios podem ou não ser importados, conforme informado na coluna "Importar?".

⚠ Nota:
Ao selecionar o botão Salvar da tela Importação Enquadramentos (ND0701) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível salvar as modificações geradas pelo usuário no browse.

Ao selecionar o botão Verificar, da tela Importação Enquadramentos (ND0701) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível recuperar as modificações geradas pelo usuário, antes que sejam salvas.

Ao selecionar o botão Gerar Default, da tela Importação Enquadramentos (ND0701) - Pasta Layout, será apresentada a tela na qual é possível modificar os dados atuais pelos dados padrão, assim serão perdidas todas as atualizações efetuadas.

Ao selecionar o botão Imprimir Layout, da tela Importação Enquadramentos (ND0701) - Pasta Layout, serão impressos todos os dados do browse.

Importação Enquadramentos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Importação Enquadramentos - Pasta Parâmetros, é possível parametrizar as informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Pesquisar	Busca através da tela "Abrir" do sistema operacional onde se localiza o arquivo a ser importado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gravidades	Irá gerar automaticamente caso não existam ainda cadastrados, dados com estas codificações no cadastro de ND0103 - Manutenção Gravidade Enquadramento. ⓘ Importante: As gravidades sugeridas estão conforme a legislação brasileira de trânsito classifica. • 3 – Leve, • 4 – Média, • 5 – Grave, • 7 – Gravíssima.
Infratores	Irá gerar automaticamente caso não existam ainda cadastrados, dados com estas codificações no cadastro de ND0104 - Manutenção Infratores. ⓘ Importante: Os infratores sugeridos estão conforme a legislação brasileira de trânsito denomina. • 1 – Condutor, • 2 - Pessoa Física\Jurídica, • 3 - Pessoa Física, • 4 – Proprietário, • 5 – Seguradora.
Grupo Enquadramento	Irá gerar automaticamente caso não exista ainda cadastrado com esta codificação no cadastro de ND0105 - Manutenção Grupo Enquadramento. ⓘ Importante: O grupo de enquadramento é criado padrão "999 - Todos", e todos os enquadramentos importados são associados inicialmente a este grupo.
Evento Infração	Inserir um evento para associar aos enquadramentos. ⓘ Importante:

	O evento informado deverá ser do tipo Custo e parametrizado como infração.
Arquivo Entrada	Inserir o arquivo a ser importado. Importante: Deve-se inserir o diretório + arquivo. Exemplo: x:\frotas\univdata\enquadramento.txt.

Importação Enquadramentos – Pasta Log

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Importação Enquadramentos - Pasta Log, é possível realizar a impressão do relatório.
-------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura p12 versao_12 mnd
manutencao_documentos_de_frota
processo_preparacao_das_informacoes_mnd
importacao_enquadramentos nd0701



Política de
privacidade

Termos
de uso