

Liberação Faixa Ordem Manutenção - PI0307

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Nome_da_tela+Código_do_programa

Visão Geral do Programa

Tem o objetivo de efetuar a liberação ou bloqueio por faixa de Ordens de Manutenção.

Após informar a faixa de seleção e pressionar o botão executar, o sistema emite a seguinte mensagem: "Confirma atualização das Ordens?".

É emitido um relatório com as liberações/bloqueios não efetuados.

Importante:

1. Se for selecionada a opção "Liberar" e na função [Parâmetros da Manutenção Industrial \(MI0101\)](#) estiver parametrizado para verificar pendências, o sistema verifica se a ordem de manutenção possui tarefa e especialidade cadastradas, antes de liberar a ordem selecionada. Se não possuir, no relatório é impressa uma linha com o título "Ordens não Liberadas", e linhas de detalhe mostrando o número da ordem e a ocorrência ("Falta cadastrar Tarefa e/ou Especialidade para a Ordem").
2. Se o módulo de Calibração estiver implantado, não será permitida a liberação de uma ordem de manutenção de classe igual a "Calibração".
Isto ocorre em função de que na liberação de uma ordem de calibração o estado do equipamento muda no módulo de calibração, de acordo com a sua categoria. Neste caso, considera-se que esta liberação envolve mais informações que uma liberação normal e que deve ser centralizada no módulo de calibração.
Caso o módulo de Calibração não esteja implantado, segue-se o conceito normal de Liberação da ordem pelo módulo de programação.

Liberação Faixa Ordem Manutenção - Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Libera Ordem Manutenção (PI0306) - Botão Libera Faixa, é possível estabelecer a faixa de limites para a liberação de ordens.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Quando acionado apresenta tela padrão solicitando confirmação para atualização das ordens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Permite inserir o número inicial e final de Ordens de Manutenção definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção que se encontrem dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir o código de equipamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção referentes a códigos de equipamentos que se encontrem dentro da faixa selecionada.
TAG	Permite inserir o código inicial e final de TAG definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção de Tag's cujos códigos estejam dentro da faixa selecionada.
Planejador	Permite inserir o código inicial e final de Planejador definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos planejadores estejam dentro da faixa selecionada.
Equipe Manutenção	Permite inserir o código inicial e final de Equipe definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos códigos de equipe executora estejam dentro da faixa selecionada.
Data	Permite inserir a Data de Manutenção inicial e final definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujas datas de execução estejam dentro da faixa selecionada.
Estabelecimento	Permite inserir o código inicial e final de Estabelecimento definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujos códigos de estabelecimento estejam dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Permite inserir o código inicial e final de unidade de negócio definindo uma faixa de seleção. Somente serão consideradas as ordens de manutenção cujo código de unidade de negócio estejam dentro da faixa selecionada.

Liberação Faixa Ordem Manutenção - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Liberação Faixa Ordem Manutenção - Pasta Parâmetro, é possível estabelecer o tipo de transação desejada, se Liberação ou Bloqueio.
--------------------------	--

Liberação Faixa Ordem Manutenção - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permite determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	--

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia manufatura p12 versao_12 mpi
planejamento_manutencao_industrial processo_liberacao_mpi
liberacao_faixa_ordem_manutencao pi0307



Política de
privacidade

Termos
de uso