

# Manufatura - Linha Datasul - MAB - Parametrização das contas contábeis no módulo de Frotas

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:30 min**

## Dúvida

Como informar **contas contábeis** nos módulos de **Frotas**?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - versão 12

## Solução

Cadastros que utilizam contas contábeis:

- **AB0138 - Manutenção Equipamento Frota**
- **PN0101 - Manutenção Parâmetros Pneus**
- **GF0105 - Relacionamento Grupo Estoque x Grupo Pneu**
- **CD0580 - Manutenção Tipos de Manutenção**

### AB0138 - Manutenção Equipamento Frota:

Definir os dados cadastrais do equipamento e principalmente quais as **contas** do equipamento.

Janela **Manutenção Equipamento** na pasta **Hist. Estabel**

Nesta tela permite informar o **histórico de transferência** do equipamento entre estabelecimento, como também alterar o **grupo**, **centro de custo** ou **atividade principal**. Através dos botões **Incluir** ou **Alterar** da tela **AB0138**, na pasta **Hist. Estabel**, serão informados os dados sobre histórico de transferência entre estabelecimentos ou alterações de **centro de custo** ou **atividade**.

| Campo          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Contábil | <p>Informar a <b>conta contábil</b> para sugestão nos <b>abastecimentos e lubrificações</b>. A <b>conta contábil</b> se digita em dois campos, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O primeiro campo refere-se a conta de <b>abastecimento e lubrificação</b> que deve ser sugerida nos programas <b>AB0302 - Apontamento Abastecimento e Lubrificação</b> e <b>AB0306 - Manutenção Abastecimento</b>.</li><li>• O segundo campo refere-se ao <b>CC - centro de custo</b> do equipamento. Este <b>centro de custo</b> serve como <b>sub-conta</b> para o lançamento dos combustíveis e lubrificantes e também na abertura de ordens de manutenção do módulo <b>Manutenção Mecânica</b>.</li></ul> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | No ato do <b>abastecimento</b> , o Sistema irá consistir se <b>conta contábil</b> informada é de Sistema, do tipo <b>Despesa</b> e <b>Consumo</b> .                                                                                                                                                                                               |
| <b>Centro de custo Manutenção</b> | <p>Informar o <b>centro de custo</b> para sugestão nas manutenções mecânicas.</p> <p>O <b>centro de custo</b> poderá ser o mesmo que é utilizado na <b>sub-conta</b> da conta de <b>abastecimento e lubrificação</b>.</p> <p>A <b>conta contábil</b> deste <b>centro de custo</b> é o mesmo cadastrado no <b>CD0580 - Tipo de manutenção</b>.</p> |

Quando um veículo for transferido entre filiais, deve-se entrar nesta tela informando a **data** e demais dados solicitados. Neste momento o Sistema verifica se há **pneus** e **componentes** relacionados ao equipamento. Caso encontre, serão criadas automaticamente **fichas de movimentação de pneus e componentes**, retirando-os do estabelecimento em que se encontravam e alocando-os ao estabelecimento novo do equipamento.

A transferência entre estabelecimentos também é importante, pois o custo dos equipamentos é consolidado no módulo **Gerencial** por **mês/ano** e estabelecimento. Desta forma, é possível consultar qual foi o gasto com combustível, e demais parcelas de custo por estabelecimento dentro do mês.

#### **PN0101 – Manutenção Parâmetros Pneus:**

Cadastrar os parâmetros utilizados pelo módulo de **Pneus** do Sistema de manutenção de frota.

São informados os parâmetros para integração do módulo de **Pneus** com o **Controle de Estoque** e também sobre a transferência de pneus entre estabelecimentos.

#### **Janela Manutenção Parâmetros Pneus**

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conta Padrão</b> | <p>Informar a <b>conta padrão</b> para geração de requisição de materiais automática pelo Sistema.</p> <p>Caso o usuário informar que deseja gerar requisições de materiais para pneus novos ou pneus reformados, será solicitada a conta para aplicação do pneu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conta:</b> quando informada a conta, este será sugerido no <b>PN0301 - Apontamento de movimentação pneus para geração de requisição</b>.</li> </ul> |

- **Sub-Conta:** quando informada a **sub-conta**, a mesma será sugerida no **PN0301**. Caso seja informada em branco, será sugerido o **centro de custo** do equipamento na **sub-conta** de aplicação, para geração da requisição de materiais.

### Importante

Os valores desta conta não serão visíveis no **Frotas** e sim na **Contabilidade**.

Para visualizar os valores de pneu no **GF0601 - Consulta Custo Equipamento**, deve-se configurar o programa **GF0105 - Grupo Estoque x Grupo Pneus**, conforme abaixo e cada movimentação de pneu deverá ser realizada através de uma ordem de manutenção.

### GF0105 - Grupo Estoque x Grupo Pneus:

Indicar qual **grupo de estoque** está relacionado a pneus. Ou seja, indicar **grupo de estoque** e consequentemente os itens de estoque, que serão acumulados na coluna de custos **Pneus** e não **Itens** na consulta dos custos dos equipamentos.

É pré-requisito para a execução dessa função, verificar a documentação do programa **CD0201 - Atualização Grupos Estoque** no *link* ao final deste documento.

O Sistema de **manutenção de frota** possui um histórico com todos os itens de estoque aplicados ao equipamento no período. Para o acúmulo destes custos, os itens são classificados de três formas:

- **Itens:** onde são considerados todos os itens de estoque;
- **Pneus:** onde são considerados os itens de estoque relacionados a pneu;
- **NF Materiais:** onde são consideradas notas fiscais de serviços de manutenção, separando a parte de peças aplicadas.

O grupo de materiais **Pneus** é controlado a parte, devido a sua importância de contribuição do custo do equipamento.

### CD0580 – Manutenção Tipos de Manutenção:

Permite cadastrar os tipos de manutenção possíveis para os equipamentos existentes, ao selecionar a função **Tipo de Manutenção**. Nesse programa é possível incluir, copiar ou alterar um tipo de manutenção, associando a ele parâmetros que o qualificam, necessitando definir as seguintes informações:

| Campo                  | Descrição                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo Manutenção</b> | Exibe ou permite incluir o código que identifica o <b>tipo de manutenção</b> .                                                                                         |
| <b>Conta Ordem</b>     | A <b>conta da ordem</b> é sugerida de acordo com o tipo de manutenção informado. O número da <b>conta da ordem</b> sugerida vem dos <b>Parâmetros de MI - MI0101</b> . |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>Como a <b>Ordem de Manutenção - OM</b> possui duas contas, a da ordem e a de despesa, no momento da inclusão de uma <b>OM</b> define-se um tipo de manutenção, onde a <b>conta da ordem</b> do tipo de manutenção refere-se à <b>conta contábil</b> da <b>OM</b> e a conta de aplicação se refere à conta de despesa da <b>OM</b>.</p> <p>A <b>conta da ordem</b> vai receber os débitos das requisições de material e de reportes de <b>MOB - Mão de Obra</b> efetuados para a ordem de manutenção. Também receberá os créditos gerados pelo cálculo do preço médio na valorização dos movimentos.</p> <p>Esta conta deve ser de Sistema, tipo <b>Despesa</b> ou tipo <b>Ativo</b> e no <b>Estoque</b> estar cadastrada como do tipo <b>Ordem de Serviço</b>. É uma conta transitória</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conta Despesa</b>     | <p>A <b>conta de despesa</b> ou aplicação tem dois destinos: <b>Despesa</b> ou <b>Imobilizado</b>. Apesar de possuir estes dois destinos, permite apenas contas do tipo <b>Despesa</b>.</p> <p>Isto ocorre devido ao destino <b>Imobilizado</b> ser, por enquanto, documental. Neste caso, o médio valoriza as movimentações feitas para a <b>OM</b>, débitos, credita a <b>conta da ordem</b> e debita a <b>conta de despesa</b>. A transferência deste valor para uma conta de imobilizado deve ser feita manualmente na <b>Contabilidade</b>, pois isto não é feito de maneira automática pelo cálculo do preço médio.</p> <p>No cadastro do tipo de manutenção podemos informar ? na <b>sub-conta</b>. Neste caso, na inclusão da <b>OM</b>, será associado o <b>centro de custo</b> do equipamento a <b>sub-conta</b> da conta de aplicação da <b>OM</b>.</p> <p>Esta conta deve ser de <b>Sistema</b>, tipo <b>Despesa</b>, e no <b>Estoque</b> estar cadastrada como do tipo <b>Consumo</b>.</p> |
| <b>Sub-conta Despesa</b> | <p>Identifica qual a <b>sub-conta</b> será utilizada para a <b>conta despesa</b>. Se informar uma <b>sub-conta</b> todas as despesas com manutenções serão debitadas nesta <b>sub-conta</b>.</p> <p>Se não informar uma <b>sub-conta</b> deixar o campo com ? será utilizado o <b>Centro de Custo da Manutenção</b> cadastrado no histórico de estabelecimento do equipamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Saiba mais**

Avaliar a seguinte documentação como pré requisito para o cadastro **GF0105**: Manutenção de Grupos de Estoque - CD0201