

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Erros ocorridos com WRX-OCX no Frotas

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:25 min**

Dúvida

Quais os possíveis erros ocorridos com **WRX-OCX - Extensão dos objetos**, no **Frotas**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Solução

Ao executar programas que rodam com **OCX** e **WRX**, na falta da correta instalação dos componentes podem ocorrer erros conforme exemplos abaixo:

- **Specified ActiveX control is not registered or the .ocx file was moved from where it was registered. Error occurred in procedure: control_load gep/ge0201.w (6087).**
- **Error occurred while accessing component property/method: Item. The collection object is out of range. Error code: 0x80020009 local-initialize gep/ge0201.w(5890).**
- **Error occurred while creating CONTROL-FRAME: CtrFrame sequência classe invalida. Error code 0800401f35898, Unable to realize Control-Frame widget.**

Abaixo estão listados os programas do **Manutenção de Frotas** que utilizam **OCX** e qual o tipo de **OCX** necessário para instalação e correto funcionamento da rotina, disponíveis na pasta **\interfac** do diretório de programas do **Datasul**:

Programa	OCX
AB0604 - Consulta Inventário Equipamentos	<i>TreeList</i>
AB0608 - Quantidade e Valor Combust./Lubr	<i>TreeView</i>
AB0609 - Consumo Combustível	<i>TreeView</i>
AB0612 - Eventos Vencidos e A Vencer	<i>TreeView</i>

AB0613 - Eventos Realizados em Equipamentos	<i>TreeView</i>
AB0613E - Resumo Eventos Realizados	<i>TreeView</i>
AO0302 - Resultados dos Ensaios	<i>TreeView</i>
CO0605 - Inventário Componentes	<i>TreeView</i>
CO0606 - Durabilidade Componentes	<i>TreeView</i>
CO0607 - Movimentos na Garantia	<i>TreeView</i>
GF0601 - Consulta Custos Equipamentos	<i>TreeList</i>
GF0602 - Consulta Desperdícios e Economias	<i>TreeView</i>
MV0603 - Reincidência Serviços	<i>TreeList</i>
MV0604 - Horas Trabalhadas/Paradas Período	<i>TreeList</i>
MV0605 - Comparativo Tempo Real x Padrão	<i>TreeView</i>
MV0607 - Consulta OM por Classificação	<i>TreeView</i>
MV0608 - Consulta Calendário Manutenção	<i>OCX Calendar</i>

MV0610 - Total Serviços por Tipo	<i>TreeView</i>
MV0611 - Custos Ordem Manutenção	<i>TreeList</i>
MV0612 - Tempo Atendimento e Manut Eqpto	<i>TreeView</i>
MV0613 - Gerenciador da Manutenção	<i>TreeView</i>
MV0614 - Monitor Equipamentos	<i>TreeList</i>
ND0302 - Gerenciamento Vencimentos	<i>TreeList</i>
ND0601 - Consulta Processos do Equipamento	<i>TreeView</i>
ND0604 - Infrações do Equipamento	<i>TreeView</i>
PN0602 - Consulta Inventário Pneu	<i>TreeView</i>
PN0604 - Consulta Durabilidade Pneus	<i>TreeView</i>
PN0607 - Não Conformidade Pneus	<i>TreeView</i>
PN0608 - Consulta Projeção Retirada\Compra Pneus	<i>TreeList</i>
PN0609 - Consulta Análise de Pneus	<i>TreeList</i>