

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como exportar as informações do item através do CD0138

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

## Dúvida

Como exportar as informações do item através do **CD0138**?


## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

## Solução

No programa de manutenção de itens é possível exportar todas ou somente as informações modificadas dependendo de como é configurado a exportação, após confirmar modificação na tela do **CD0138 - Manutenção Itens Materiais**.

Para entender as duas opções, segue abaixo um exemplo onde um item tem cadastros em dois estabelecimentos com depósitos diferentes entre eles.



The screenshot displays the 'CD0138 - Manutenção Itens Materiais' interface. At the top, the 'Item' field is set to 'SAPATO'. Below this, there are tabs for 'Geral 1', 'Geral 2', and 'Internacional'. The 'Geral 1' tab is active, showing fields for 'Família: 1', 'Grupo Estoque: 1', 'Estabelecimento Padrão: 1', and 'Depósito Padrão: ALM'. A box highlights the 'Depósito Padrão: ALM' field, with an arrow pointing to a detailed view of the item configuration for 'Estab: 1'. This view shows 'Item: SAPATO', 'Estab: 1', 'Depósito: ALM', and 'DEP ALM'. Another box highlights the 'Depósito Padrão: ALM' field, with an arrow pointing to a detailed view of the item configuration for 'Estab: 2'. This view shows 'Item: SAPATO', 'Estab: 2', 'Depósito: C00', and 'DEP C00'.

Se for marcada apenas a opção **Exporta conforme conteúdo anterior**, o programa irá validar entre os dois estabelecimentos qual deles tem o mesmo depósito que antes da modificação era o depósito de código **ALM** no exemplo e irá também muda-lo para o novo que no exemplo é o depósito de código **C01**.

Arquivo Ajuda

Item: SAPATO SAPATO

Geral 1 Geral 2 Internacional

Família: 1

Grupo Estoque: 1 GE 01

Estabelecimento Padrão: 1 Estabel 1

Depósito Padrão: C01 DEP C01

Localização:

Tipo Controle: Total

Situação: Ativo

Conta Aplic:

C.Custo Aplic:

Unidade de Negócio: 01 Unidade de

Unid Medid: un Unidade

Item: SAPATO

Estab: 1 Estabel 1

Geral Internacional

Depósito: C01 DEP C01

Item: SAPATO

Estab: 2 Estabel 2

Geral Internacional

Depósito: C00 DEP C00

| Mod | Estab | Nome      | Replica |
|-----|-------|-----------|---------|
| *   | 1     | Estabel 1 | Sim     |
| *   | 2     | Estabel 2 | Sim     |

Marca Inverte

☐ Exporta apenas os campos alterados ?

☒ Exporta conforme conteúdo anterior

OK Cancelar

Ajud

Enter data or press ESC to end.

Se for marcada apenas a opção **Exporta apenas os campos alterados**, o programa irá modificar o depósito dos dois estabelecimentos para o depósito de código **ALM** conforme exemplo abaixo.

06.9.5503 - CD0138 - 2.00.00.057

Arquivo Ajuda

Item: SAPATO SAPATO

Geral 1 Geral 2 Internacional

Família: 1

Grupo Estoque: 1 GE 01

Estabelecimento Padrão: 1 Estabel 1

Depósito Padrão: ALM DEP ALM

Localização:

Tipo Controle: Total

Situação: Ativo

Conta Aplic:

C.Custo Aplic:

Unidade de Negócio: 01 Unidade de

Unid Medid: un Unidade

Item: SAPATO

Estab: 1 Estabel 1

Geral Internacional

Depósito: ALM DEP ALM

Item: SAPATO

Estab: 2 Estabel 2

Geral Internacional

Depósito: ALM DEP ALM

| Mod | Estab | Nome      | Replica |
|-----|-------|-----------|---------|
| *   | 1     | Estabel 1 | Sim     |
| *   | 2     | Estabel 2 | Sim     |

Marca Inverte

☒ Exporta apenas os campos alterados ?

☐ Exporta conforme conteúdo anterior

OK Cancelar

Ajud

Enter data or press ESC to end.