

Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Parametrização dos diretórios no programa CD0360A - Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como parametrizar os diretórios no programa **CD0360A - Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração**?

Ambiente


Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Totvs Colaboração 2.0 (TC2.0) – Versão 12

Solução

Este programa tem como objetivo permitir a configuração dos diretórios em que os arquivos **XMLs** enviados e recebidos da **Neogrid** serão gerados, exclusivamente para o processo realizado com o **TC 2.0 - TOTVS Colaboração 2.0**. A parametrização desses diretórios define o caminho completo que os arquivos **XML** seguirão no processo.

Quando a **Neogrid** finaliza a configuração do **Client**, é informado ao cliente o diretório que será utilizado para as pastas **IN** e **OUT**. É este diretório que deve ser parametrizado no programa **CD0360A**.

Abaixo segue um exemplo de parametrização, supondo que a **Neogrid** criou a estrutura de pastas no diretório: **P:\Estrutura\Neogrid\bin**



- O campo **Diretório Arquivos** irá definir qual será o diretório raiz onde ficará instalado o **ClientEDI** da **Neogrid**. Essa configuração será definida pela **Neogrid**, dessa forma será necessário informar o caminho do diretório raiz. As pasta **IN** e **OUT** estão fixas no fonte do programa, sendo assim, é importante informar o caminho raiz da pasta do **ClientEDI NeoGrid**. Exemplo: **P:\Estrutura\Neogrid\bin**
- O campo **Diretório Documentos Lidos** irá definir qual é o diretório principal em que será gravado os **XMLs** das notas fiscais processadas pelo **JOB** de leitura. A pasta **RECEIVED** estará fixa no fonte, sendo assim será necessário informar até o diretório anterior. Sugerimos criar uma pasta fora da estrutura da **Neogrid**. No exemplo acima, foi criada na mesma raiz a pasta **HistoricoXml**. Dentro desta pasta serão criadas as demais: **EDI**, **Recepcao**, **Received**, **MDE** e **GFE**. Exemplo: **P:\Estrutura\HistoricoXML**
- O campo **Diretório EDI** irá definir qual é o diretório em que será gravado os **XMLs** dos processos **EDI**, o que correspondem ao Aviso de Embarque, Pedido de Compra, Pedido de Venda e Programação de Entrega.
- O campo **Diretório Recepção Documentos** irá definir qual é o diretório em que será gravado os **XMLs** recebidos de fornecedores integrados pelo **Neogrid**.
- O campo **Diretório Manif Destinatário (MD-e)** irá definir qual é o diretório em que será gravado os **XMLs** recebidos ao realizar o *download* através do processo de Manifestação de Destinatário.
- O campo **Frete Embarcador (SIGAGFE)** é utilizado apenas para os clientes que utilizam o módulo **GFE -Gestão do Frete Embarcador**.

Importante

Todos os usuários que trabalham com estes documentos eletrônicos devem ter permissão de

inclusão, alteração e exclusão em todas as pastas. Se não possuírem permissão, os arquivos não serão criados.