

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Atualização de códigos de benefício fiscal no Configurador de Tributos

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:05 min**

Dúvida


Como atualizar os códigos de benefício fiscal no **Configurador de Tributos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador de Tributos (CFT) – A partir da versão 12.1.23

Solução

Para que seja possível importar a tabela para a atualização dos códigos de benefício fiscal no **Configurador de Tributos**, execute o programa **CD0752 - Configuração de Tributos** e acesse o botão **Importação de Dados: COD INF ADIC/COD AJUSTE**:



É possível realizar a importação das informações de duas maneiras:



1. **Importar dados via MLF:** quando selecionada a opção **Atualiza tabelas de Informações Adicionais (COD INF ADIC)** e/ou **Atualiza tabelas de Ajuste de Apuração (COD AJUSTE)**, o Sistema irá atualizar no programa **CD0752** com todas as informações previamente importadas através do programa **LF0304 - Importação Códigos de Ajuste**.
2. **Importar via arquivo:** quando selecionada esta opção, deve ser informado o diretório e nome do arquivo para a importação.

O arquivo para a importação deve ser localizado no *site* da Receita Federal , opção **Dowloads > Tabelas de Códigos**, onde: a tabela **5.2** corresponde ao tipo tributo **COD INF ADIC** - registro **E115** do **SPED - Sistema Público de Escrituração Digital** e a tabela **5.3** corresponde ao tipo tributo **COD AJUSTE** - registro **C197** do **SPED**.

O arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, porém nem todos os estados possuem esses códigos. Desta forma, somente os estados que possuem estes códigos devem realizar a importação.

O formato do arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde está informado o **Código de Ajuste/Informação Adicional da Apuração**, a **Descrição** e a **Data de início de validade**.

Importante

Ao realizar a importação das informações utilizando este facilitador, o tributo sempre iniciará com a letra **C** seguido do código, e o campo **Fórmula Cliente** marcado. Exemplo: **C-BA000141**.