

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Situações das Transferências entre Depósitos - CE0207 que integram com o WMS SAAS

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Quais são as possíveis **Situações** das **Transferências entre Depósitos - CE0207** que integram com o **WMS SAAS**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque(MCE) - A partir da versão 12.1.2209

Solução

As possíveis **Situações** das **Transferências entre Depósitos - CE0207** que integram com o **WMS SAAS** são:

- **Não Iniciado:** Quando o documento foi incluído e também os itens, mas não foi iniciada a transferência de nenhum item;
- **Em Processo:** A transferência foi iniciada no **ERP** e foi gerada uma pendência para o **WMS Externo**, mas a pendência ainda não foi para o Sistema externo;
- **Em Processo WMS:** A pendência gerada pelo **ERP** já foi enviada para o Sistema externo e o **ERP** está aguardando finalizar a pendência;
- **Concluído:** Quando o Sistema **WMS Externo** finalizou a pendência e o item foi armazenado ou retirado do **Depósito WMS** com sucesso, ou quando ambos depósitos não são **WMS Externo** e finalizou a transferência no **ERP**;
- **Inativo:** Enquanto o documento não estiver com a situação **Concluído** é possível realizar a inativação do documento no **WMS Externo**. Se já tiver sido realizado alguma movimentação de estoque, a mesma é desfeita realizando uma nova movimentação para anular o movimento anterior.

Arquivo Ajuda



Num Docto Transf: 1

Estabelecimento: 1 Estab 1 (NÃO EXCLUIR)

Depósito Saída: alm ALMOXARIFADO

Depósito Entrada: wm1 WMS Saas - teste

Conta: 9.1.05.00.05 TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA

Centro Custo:

Situação

- ☒ Não Iniciado
- ☐ Em Processo
- ☐ Em Processo WMS
- ☐ Concluído
- ☐ Inativo

Item

Nr Seq	Item	Referência	Lote/Série	Qtd Item	Local Saída	Local Entrada	Situação
10	.compras			100,0000			Não Iniciado

Incluir

Modificar

Eliminar

Lotes WMS

Transferir