

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Por que o saldo apresentado no Sistema está diferente do saldo físico

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Por que o saldo apresentado no Sistema está diferente do saldo físico no módulo de **Estoque**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - **Versão 12**

Solução

Existem diversos fatores que podem ocasionar divergências entre o saldo apresentado no Sistema e o saldo físico. Em geral, essas diferenças estão relacionadas a falhas operacionais, como movimentações não realizadas ou executadas de forma incorreta. Diante disso, torna-se difícil apontar uma causa única ou principal para a inconsistência observada.

O saldo disponível no Sistema pode ser consultado por meio dos programas **CE0830 – Consulta Saldo Data** ou **CE0919 – Listagem Saldo Físico**.

O ideal é realizar a análise detalhada das movimentações do item em questão, com o objetivo de identificar o motivo da divergência. Para isso, podem ser utilizados os programas **CE0814 – Consulta Movimento Estoque** ou **CE0302 – Listagem Movimentação de Estoque**, que permitem a aplicação de filtros por **Estabelecimento**, **Depósito**, **Localização** e **Lote**, quando aplicável.

Uma vez identificada a origem da divergência, é possível realizar o ajuste necessário com base na espécie do movimento. Quando o ajuste na origem não for viável como em casos de nota fiscal que não pode ser desatualizada ou ordem de produção já valorizada, o saldo poderá ser corrigido por meio dos programas **CE0220 – Transações Diversas** ou **Inventário**, realizando um movimento de **Entrada** ou **Saída**, conforme a necessidade.

Para itens de matéria prima, também é possível utilizar o programa **CP0335 – Distribuição Diferenças Saldos**, que permite ajustar o saldo do item distribuindo a diferença entre as ordens de produção que o consumiram no período correspondente ao ajuste. Mais informações sobre este programa estão disponíveis no tópico **Saiba Mais**.

Saiba Mais:

Para consultar a espécie do movimento, acesse a documentação disponível no [link](#):
Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Significado das espécies dos movimentos de estoque
Para mais informações sobre o programa **CP0335**, acesse a documentação no [link](#):

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Distribuição de saldos

Para mais informações sobre ajuste de saldos no estoque, acesse a documentação no *link*:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Acertos de saldo e valores no estoque