

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Faixas de numeração de ordens de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Dúvida

Como utilizar faixas de numeração de ordens de produção?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

O programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção** - permite informar duas faixas de ordens de produção:

- **Faixa Manual:** É utilizada pela criação de ordens através do programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**.
- **Faixa Automática:** É utilizada pelas ordens de produção abertas pelos módulos:
 - **Planejamento da Produção;**
 - **APS - Planejamento Avançado;**
 - **Configurador de Produtos;**
 - **Desenvolvedor de Produtos.**

A numeração da faixa de ordens permite ao cliente identificar a origem da ordem de produção, pois pela faixa é possível saber se a ordem foi aberta pelo planejamento ou manualmente.

A numeração das ordens pode ser parametrizada de **1** até o número **999.999.999**.

Exemplo de faixa que pode ser configurada:

Primeira ordem manual: 1

Última ordem manual: 300.000

Primeira ordem automática: 500.000

Última ordem automática: 1.000.000

Com esta parametrização poderá ser criada manualmente até 300.000 ordens e 500.000 ordens automáticas. No exemplo acima existe uma faixa de 300.001 até 499.000 que ainda pode ser utilizado.

Sugere-se sempre deixar uma margem entre as ordens manuais e automáticas para que quando

a numeração chegar ao fim possa ser aumentada a faixa e neste período poderá ser feita uma limpeza de base para reutilizar numeração de ordens antigas que podem ser eliminadas.

Caso não exista mais numeração livre na sequência da faixa, o programa de criação de ordens fará uma varredura na base procurando numeração livres dentro da faixa, decorrente de ordens que já foram eliminadas e esta busca pode causar lentidão para geração das ordens.

Saiba mais

Lentidão na abertura de ordens decorrente da falta de numeração livre:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Lentidão na abertura de ordens de produção

Mensagem que poderá ocorrer na alteração das faixas no programa **CP0106**:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Mensagem 4.336 - Existe Sobreposição de Faixa