

Manufatura - Linha Datasul - APS - Fluxo básico do módulo APS

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Qual o fluxo básico do módulo **APS - Planejamento Avançado da Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

O **APS** realiza o processo de **MRP - Planejamento de Materiais**, carga máquina e sequenciamento de produção, seguindo o conceito de capacidade finita de produção. Com isso, ele calcula a melhor sequência de produção, segundo a capacidade e disponibilidade das máquinas, disponibilidade de materiais e prazos.

O módulo é intuitivo e fácil de usar, com a funcionalidade *drag and drop* - **clicar e arrastar**, que dá mais flexibilidade para a reprogramação. Além disso, o **APS** também alerta para a existência de gargalos no processo, relativo aos equipamentos, matérias primas ou insumos.

O produto ainda é sincronizado com **Estoque e Compras**, coordenando esses processos com a programação de produção da fábrica. Assim, a empresa otimiza seu parque produtivo, melhora o desempenho no atendimento de pedidos e provisões e aumenta a velocidade da produção. Desse modo, a empresa tem muito mais eficiência, menos custos, mais inteligência e melhor uso dos recursos disponíveis.

Os principais programas para execução do módulo pode ser visualizado pela sequência dos programas abaixo:

DB0201 - Painel de Controle

DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento

DB0200 - Atualização Dados

DB0202 - Confirmação Programação

O fluxo de planejamento para a execução é o seguinte:

1. **Atualização de Dados** - Nessa etapa o usuário atualiza as informações que estão no módulo **APS** com as informações do **ERP - Enterprise Resource Planning**.
2. **Planejamento de Demandas** - Nessa etapa o Sistema irá realizar o cálculo de necessidade dos itens que são vendidos, ou seja, possuem o parâmetro do item **Considerada Planejamento de Demanda** ativado.

3. **Explosão de Demandas** - Nessa etapa o Sistema calcula as necessidades de cada componente dos itens de vendas, conforme sua política.
4. **Carga Máquina** - Nesta etapa o Sistema sumariza a carga de cada grupo de máquina para verificar sua utilização.
5. **Sequenciamento Automático** - Nessa etapa o Sistema irá sequenciar as operações geradas na explosão de demanda, considerando a parametrização e cadastros realizados.
6. **Sequenciamento Manual** - Nessa etapa o planejador poderá sequenciar as operações geradas na explosão de demanda se não utilizou o sequenciamento automático, ou poderá alterar manualmente a programação gerada no sequenciamento automático.
7. **Subordinação** - Essa etapa irá calcular as datas de liberação e compra das matérias-primas e, além disso, irá calcular as datas de início e término das operações / materiais se parametrizado cenário como **APS Simplificado - planejamento sem o sequenciamento**.
8. **Confirmação** - Nessa etapa o planejador tornará realidade o seu planejamento até um determinado horizonte emitindo ordens de produção como ordens de compras.

Importante

Além do **APS** realizar a integração com os módulos da linha **Datasul**, o mesmo também integra com as linhas **Logix** e **Protheus**.

Saiba mais

Para informações sobre a instalação do **APS Datasul**, acesse o artigo Framework - Linha Datasul - TEC - Guia Instalação Datasul APS

O *help* dos programas do **APS** estão no seguinte *link*: MDB - TOTVS APS

Acesse também as documentações do módulo Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB)

Para facilitar a implantação do **APS** temos a rotina **DB4000 - Wizard Implantação APS**. Mais informações no *link*: Wizard Implantação APS - DB4000