

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Cadastrar a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Como cadastrar a **NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística** por meio do **CD2568 – Manutenção NVE**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

Para o cadastro da **Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística - NVE** está disponível o programa **CD2568 - Manutenção NVE**. Nesta funcionalidade poderão ser cadastrados os **Atributos** e **Especificações** da **classificação fiscal**.

Na inclusão do registro deve ser informado o **nível de divisão** da **NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL - Mercado Comum do Sul**. Em seguida, relacionar uma **classificação fiscal** que será utilizada para sugerir os valores no campo de **identificação**. E por último informar o campo de **definição** que terá o seu valor conforme o **nível** informado.

Desta forma, a chave do cadastro será o **nível + identificação**.

Quando acionada a **inclusão** do cabeçalho os botões do primeiro e segundo *browser* ficam desabilitados. Não é possível efetuar modificações do cabeçalho. Na **cópia** são copiados os registros apenas do cabeçalho.

Nível – Serão disponibilizadas as opções:

6 - **U – Subitem**

5 - **N – Item**

4 - **SB – Subposição 2**

3 - **SA – Subposição 1**

2 - **P – Posição**

1 - **C – Capítulo**

Identificação – O *label* do campo será alterado no **tab** do campo **nível** conforme o **valor** informado:

Opção: 6 - **U – Subitem** - *Label*: **Subitem**

Opção: 5 - **N – Item** - *Label*: **Item**

Opção: 4 - **SB – Subposição 2** - *Label*: **Subposição 2**

Opção: 3 - **SA – Subposição 1** - *Label*: **Subposição 1**

Opção: 2 - **P – Posição** - *Label*: **Posição**

Opção: 1 - **C – Capítulo** - *Label: Capítulo*

O **tamanho** deste campo em tela dependerá da **opção selecionada**:

6 - **U – Subitem** - Tamanho: 8 posições

5 - **N – Item** - Tamanho: 7 posições

4 - **SB – Subposição 2** - Tamanho: 6 posições

3 - **SA – Subposição 1** - Tamanho: 5 posições

2 - **P – Posição** - Tamanho: 4 posições

1 - **C – Capítulo** - Tamanho: 2 posições

Pode ser informado o valor no campo ou, informar uma **classificação fiscal** e o Sistema irá gravar apenas as informações referentes ao nível informado, por exemplo:

Nível: SubItem

Classificação Fiscal: 15079011

Identificação: Subitem: 15079011

Nível: Item

Classificação Fiscal: 15079011

Identificação: Item: 1507901

Nível: Subposição 1

Classificação Fiscal: 15079011

Identificação: Subposição 1: 15079

Nível: Capítulo

Classificação Fiscal: 15079011

Identificação: Subposição 1: 15

Classificação Fiscal:

Campo não obrigatório, possui *zoom* para o cadastro de **Classificação Fiscal**, serve apenas para facilitar a definição do campo **Identificação**. Fica habilitado somente na **inclusão**.

Este campo não é gravado na tabela, por isso na navegação dos registros este campo aparece em branco.

Primeiro Browser – Atributos:

Os botões ficam habilitados apenas quando existe o cabeçalho cadastrado.

O usuário deve utilizar os botões laterais para **inclusão** e **exclusão** dos atributos.

Considerar inicialmente o primeiro registro do *browser* como selecionado.


Segundo Browser – Especificação:

O usuário deve utilizar os botões laterais para **inclusão** e **exclusão** das especificações.

Os botões ficam habilitados apenas quando existem registros de atributos no primeiro *browser*, e quando algum registro está selecionado.

Considerar inicialmente o primeiro registro do *browser* como selecionado.

Neste segundo *browser* são apresentadas as especificações do atributo selecionado no primeiro *browser*.



06.9.5506 - CD2568 - 2.00.00.004 - Manutenção NVE

Arquivo Ajuda

Class Fiscal:

Nível: C - Capítulo

Capítulo:

Atributo

Atributo	Desc Atrib

Especificação

Atributo	Especificação	Descrição

Enter data or press ESC to end.

Ao acionar o *zoom* do campo **Atributo** ou **Especificação** são apresentados todos os registros até o nível **Especificação** - utiliza tabela especificação - conforme **classificação fiscal** cadastrada para o item. Quando o valor for selecionado todos os campos do *browser* são atualizados.

Saiba mais

Para entender o conceito de **NVE**, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Conceito de NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística