

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEX - Geração do Packing List

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:06 min**

Dúvida

Como gerar **Packing List**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) – Todas as versões

Solução

O **Packing List** somente poderá ser emitido depois do tratamento das embalagens por intermédio do **EX3500 - Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação**, após embalar todos os itens do **Processo de Exportação**. Depois desse procedimento, se o processo for faturado e existirem divergências entre o faturamento e o **Processo de Exportação**, então deverá ser realizada as alterações no **EX3500** e emitir o **Packing List** novamente.

É importante destacar que para a geração do **Romaneio de Embarque**, o **Processo de Exportação** não precisa estar faturado, ou seja, ele foi desvinculado do faturamento.

O **Romaneio de Embarque** é a relação dos volumes a serem exportados, assim como seu conteúdo. O mesmo é utilizado no embarque e desembarque da mercadoria, e tem por objetivo facilitar a fiscalização aduaneira. O documento a ser emitido pode ser parametrizado para ser impresso no idioma correspondente ao **Processo de Exportação**, desde que o mesmo possua as traduções cadastradas. Esse programa permite que o **Romaneio de Embarque** seja disponibilizado em um arquivo, no formato de documento: **.doc**, permitindo a manutenção dele depois da emissão.

Importante

Para que a execução desse programa seja efetiva, é necessária a instalação prévia do **Word** ou **Libre office** na máquina na qual será executada a função, pois o Sistema verifica essa instalação no registro do **Windows** quando da geração do arquivo **.rtf**.

Caso os documentos estejam em um diretório do servidor, para que os arquivos gráficos sejam impressos corretamente, a pasta deve estar compartilhada ou o usuário logado possuir permissão de acesso no servidor.

O **Libre office** exige ainda que o usuário possua permissão de acesso de leitura e escrita.