

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MIN - Como utilizar os programas IN0604 e IN0605

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:36 min**

## Dúvida

Como utilizar os programas **IN0604 - Custo Mão de Obra Interna** e **IN0605 - Apontamento Mão de Obra Interna**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Investimentos (MIN) - Versão 12

## Solução

As informações nos programas **IN0604 - Custo Mão de Obra Interna** e **IN0605 - Apontamento Mão de Obra Interna** não serão alimentadas de forma automática, será necessário adicionar informações manualmente através destes programas.

Estas informações são apenas documentacionais, ou seja, não irão consumir verba do projeto de investimentos e não serão apresentados nos relatórios **IN0518 - Controle de Verba** e **IN0803 - Posicionamento Econômico**.

O apontamento de **MOB - Mão de Obra** existente em **Investimentos - IN0604** é somente utilizado para o módulo de **Investimentos**, ou seja, não tem relação com o processo de apontamento de **MOB** existente no módulo de **Produção**.

Os valores de mão de obra que são lançados por **Ordem de Produção** ou **Manutenção Industrial**, não tem relação com a função de apontamento de mão de obra do módulo de **Investimentos**, ou seja, não tem integração de uma parte com a outra. Quando um valor é lançado por algum outro módulo ele é apresentado no programa **IN0803** e **IN0518** e será apresentado o número da **Ordem de Produção**.

Com relação ao programa **IN0605**, o mesmo permite efetuar o apontamento de mão de obra interna para a especialidade, subespecialidade, origem da despesa da ordem de investimento.

Através deste programa serão reportadas as horas despendidas em um projeto. O apontamento de mão de obra pode ser feito para subdivisão da ordem de investimento cadastrada através do programa **IN0312 - Subdivisão da Ordem de Investimento**.

**Fluxo dos programas para apontamento de MOB via módulo de Investimento:**  
**Processo Mão de Obra Interna**

- **IN0504 - Cadastrar Estimativas de Mão de Obra Interna**

- **IN0520 - Congelar Estimativas caso necessário**
- **IN0504 - Cadastrar Reestimativa de Mão-de-Obra Interna**
- **IN0607 - Cadastrar Tendência de Mão-de-Obra**
- **IN0510 - Consultar Estimativas**
- **IN0617 - Consultar Tendências de Mão-de-Obra**
- **IN0604 - Informar Custo da Mão-de-Obra**
- **IN0605 - Efetuar Apontamento da Mão-de-Obra**
- **IN0615 - Consultar Custo da Mão-de-Obra**
- **IN0616 - Consultar Apontamento da Mão-de-Obra**