

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Geração da informação no campo 9 - IND_MOV do Registro C170

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:27 min**

Dúvida

Como o Sistema considera as informações para a geração do **Indicador de Movimentação** do item, gerado no campo **09** do **Registro C170** do **SPED Fiscal**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Todas as versões

Solução

O campo **09 - IND_MOV** do **Registro C170**, indica se o item teve ou não, movimentação física.

09	IND_MOV	Movimentação física do ITEM/PRODUTO: 0. SIM 1. NÃO	C	001*	-	O	O
10	CD0606	Código da Situação Tributária referente ao	N	002*		O	O

Campo 09 (IND_MOV) - Valores válidos: [0, 1]

Preenchimento: indicar a movimentação física do item ou produto. Será informado o código “1” em todas as situações em que não houver movimentação de mercadorias, por exemplo: notas fiscais complementares, simples faturamento, remessas simbólicas, etc.

Para considerar o **Indicador de Movimentação** no campo **09** do **Registro C170**, ao ser extraído o documento pelo programa **LF0202**, são verificadas as seguintes condições:

Notas de Entradas :

- **CD0606** - Se o modelo do documento, no campo **Modelo Doc OF**, é diferente de **06** e **21**, então considera que houve movimentação.
- **RE0701** - Se está marcado o parâmetro **Baixa estoque**.
Neste caso, para considerar a movimentação como **0 - Sim**, a quantidade na nota de entrada precisa ser maior que **0 - Zero**.
Sendo assim, sempre que o item **não** possuir quantidade na nota de entrada campo **09** do **Registro C170** será alimentado como **1 - Não baixa estoque**.

Notas de Saídas :

- **CD0606** - aba **Atualizações**, parâmetro **Baixar Estoque**. Para indicar a movimentação de itens de notas de saídas apenas este item é considerado.

Glossário

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital

LF0202 - Extrator Das Informações EMS

CD0606 - Natureza Operação

RE0701 - Consulta Nota Itens