

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Função do Configurador de Regras - CD0024

 Tempo aproximado de leitura: **00:02:22 min**

Dúvida

Qual a função do programa **CD0024 - Configurador de Regras**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução


O **Configurador de Regras**, que também é conhecido como **Engine de Regras**, possibilita configurar condições externalizando a regra de negócio.

Existe um conjunto de programas que permite estabelecer configurações para que seja possível trabalhar com **variáveis** e **regras** distintas, de acordo com o **tipo de operação**. Essas configurações devem partir de **empresa, estabelecimento e operação**, e de acordo com esta **operação** é possível parametrizar **variáveis** distintas conforme a utilização nos aplicativos.

Programas de Configurador de Regras:

Programa **CD0025 - Tipo de Operação**: Nesse programa é cadastrada a **operação** que deseja retornar para as regras.

Exemplo: **nfe-it-codigo - código de item**, em que é criada uma regra para que seja retornado o **código do item**.



Programa **CD0024 - Configurador de Regras**: Nesse programa é criada a **regra** para a **operação** definida, nela é cadastrada a **condição** em que será traduzida a **regra**.

Exemplo: Se no **XML** a ser importado o **CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações** for **6101**, na pasta de **retorno** poderá ser informado o código do **item - CD0204 - Implantação**

Item que deve ser traduzido para o **monitor - RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e** ou no programa **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Tipo Operação: nfe-it-codigo

Desc Oper: nfe-it-codigo

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 2 Item TON

Variável	Condição	Valor	Operador
cod-cfop	IGUAL A	6101	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Modificar

Programa **CD0026 - Simulador Configurador de Regras**: Nesse programa é possível testar as **regras** criadas, isso para validar se o agrupamento foi feito corretamente e testar os resultados sugeridos de acordo com as **condições** pré-definidas.

06.9.5503 - CD0026 - 2.00.00.007 - Simulador Configurador de Regras - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11....

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Tipo Operação: nfe-nat-oper

Descrição Operação: nfe-nat-oper

Simulador

Regra Utilizada: 13 ipi-aliqu

Variável	Valor	Campo	Valor	% Rateio
aliq-cofins-cst		nfe-nat-oper	111scl	0,00
centro-custo				
cnpj-destino				
cnpj-saida				
cod-cfop				
cod-depos				
cod-emitente				
cod-estabel				
cod-estabel-ori				
cod-gr-forn				
cod-localiz				

Simular

Saiba mais

As **operações** que podem ser cadastradas para a recepção de **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica** estão apresentadas na documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Engine de Regras e variáveis utilizadas pelo conversor de NF-e

Os **retornos** cadastrados no **CD0024** devem possuir sempre o mesmo nome que a **operação**, e deve ser cadastrado somente um **retorno** por **regra**. As variáveis para **CT-e** podem ser verificadas na documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Variáveis Engine CD0024 Notas de CT-e.