

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Desacordo de CT-e

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:03 min**

Dúvida

Como fazer um desacordo de **CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Primeiramente será necessário caso não exista, um ambiente do **TSS - Totvs Sped Service** configurado.

A seguir, deve-se configurar o **Estabelecimento** que irá gerar os desacordos, podendo ser qualquer **Estabelecimento**, desde que seja configurado com o **TSS**, utilizando o programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**.

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.043 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Nome: SQA 01- Teste TSS- NÃO ALTERAR CNPJ E INS. ESTADUAL

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações NF-e

Nome Fantasia: TOTVS S.A - Unidade SC

Endereço: Av. Santos Dumont, 831/100

Bairro: Santo Antônio

Cidade: Joinville NIRE: 000000000000

País: Brasil CEP: 89222-900

CNPJ: 53.113.791/0017-90 UF: SC

Série: 27 Série Manual: man

Série NFS-e: Grupo Alocação: 1

Inscrição Estadual: 255.721.161

Empresa: 10 TOTVS

Inscrição Municipal: 85.369 Cod. Repart. Fiscal:

Cod SUFRAMA: Cod CNAE: 6203-1/00

Enter data or press ESC to end.

O **TSS** é configurado utilizando o botão em destaque acima, o mesmo abre a seguinte tela:

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.036 - Configurações do TSS - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL ...

Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Geral | E-mail | NFS-e | Eventos NFe

Rep. XML Windows: c:/temp/nfe

Rep. XML OUTROS S.O:

Configuração TSS

Transmissão NF-e: SEFAZ Origem Tempo Espera (min): 0

Ambiente SEFAZ: Homologação

Certificado: PFX

Arquivo Certificado: *****

Chave Certificado: *****

Senha Certificado: ***** Credenciamento:

Slot HSM: Label HSM:

Módulo HSM:

URL Webservice TSS: http://10.80.128.93:8081/

☐ Atualiza Situação NF-e Batch

Dir. Hist. XML Windows: c:/temp/nfe

☐ Mantém Histórico XML

Dir. XML OUTROS S.O:

Credencial para Autenticação no TSS (Informar apenas se o TSS estiver configurado para Autenticação)

Client ID:

Client Secret:

OK Cancelar

Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após efetuado este procedimento, deverá ser informada a versão dos **CT-e's - Conhecimento de Transportes Eletrônicos**, através do botão em destaque:

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.043 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Nome: SQA 01- Teste TSS- NÃO ALTERAR CNPJ E INS. ESTADUAL

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações NF-e

Nome Fantasia: TOTVS S.A - Unidade SC

Endereço: Av. Santos Dumont, 831/100

Bairro: Santo Antônio

Cidade: Joinville NIRE: 000000000000

País: Brasil CEP: 89222-900

CNPJ: 53.113.791/0017-90 UF: SC

Série: 27 Série Manual: man

Série NFS-e: Grupo Alocação: 1

Inscrição Estadual: 255.721.161

Empresa: 10 TOTVS

Inscrição Municipal: 85.369 Cod. Repart. Fiscal:

Cod SUFRAMA: Cod CNAE: 6203-1/00

Enter data or press ESC to end.

Tal botão permite configurar as versões, conforme tela abaixo:

06.9.???? - CD0403D - 2.00.00.003 - CD0403D

Estabelecimento: 1 SQA 01- Teste TSS- NÃO ALTERAR CNPJ E I

Versões para consulta de Chave:

Versão NFC-e (Modelo 65): 3.00

Versão CT-e (Modelo 57): 3.00

Versão CT-e OS (Modelo 67): 3.00

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Após este procedimento, para efetuar um desacordo, deverá ser acessado o programa **RE0714 - Monitor Desacordo CT-e**, e após acessá-lo, clicar no botão **Incluir**:

[illegible]

Na tela que se abre, deverá ser informada a **Chave Acesso do CT-e**, o **Estabelecimento** configurado com o **TSS** e o **Motivo Desacordo CTe**, este último deverá ter no mínimo 15 caracteres.

06.9.5629 - RE0714B - 2.00.00.000 - RE0714B

Arquivo Ajuda

Chave Acesso:

Estabelecimento:

Motivo Desacordo CT-e:

Código Chave Acesso NF-e/CT-e

Ao clicar em **Salvar**, o Sistema irá enviar a requisição para o **TSS** e este prosseguirá com o processo.

O retorno do **TSS/SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, poderá ser consultado na tela anterior, **RE0714**, por meio dos botões **Seleção** e **Consulta Evento** que abrem a tela de filtro, e carregam as informações respectivamente, e os botões **Consulta Seleção** e **Consulta Todos** que respectivamente consultam a chave selecionada, ou consulta todas as chaves demonstradas na *grid*, retornando o *status* dos desacordos que constarem no **TSS**.

O *grid* inferior da tela, mostra as mensagens de retorno do **Sistema** e do **TSS**.

Importante

Caso seja necessário alterar o motivo do desacordo, ou por outro motivo reenviar a mesma chave, deverá ser cadastrada a mesma chave novamente.