

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - EFD Contribuições – Como é gerada a alíquota de Pis/Cofins no arquivo

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:07 min**

## Dúvida


Como é gerada a alíquota de **PIS/COFINS** no arquivo da **EFD Contribuições**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) -  
Todas as versões

## Solução

A alíquota de **PIS/COFINS** será gerada somente quando existirem dados de alíquota nos itens do documento fiscal no **OF0305b**.



| PIS                                              |  | COFINS                                              |  |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Calcula PIS por Unidade |  | <input type="checkbox"/> Calcula COFINS por Unidade |  |
| Tributação PIS: Tributado                        |  | Tributação COFINS: Isento                           |  |
| Valor PIS por unidade: 0,00000                   |  | Valor COFINS por unidade: 0,00000                   |  |
| Qtd BC PIS: 0,000                                |  | Qtd BC COFINS: 0,000                                |  |
| <b>Alíquota PIS: 1,65000</b>                     |  | <b>Alíquota COFINS: 0,00000</b>                     |  |
| Base Cálculo PIS: 264,88                         |  | Valor de base de cálculo: 264,88                    |  |
| Valor PIS: 4,37                                  |  | Valor COFINS: 0,00                                  |  |

Essa informação vem para o **MOF** através da integração feita pelos módulos de origem do documento **MRE para documentos de entrada** ou **MFT para documentos de saída**, ou deverá ser informada manualmente para documentos implantados diretamente pelo **OF0305**.

Após confirmar que as alíquotas existem no item do documento fiscal é necessário realizar a extração pelo **LF0202** para o estabelecimento e período em questão.

## Saiba mais

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0215 - Regra para a geração de notas no arquivo do EFD Contribuições

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0202 - Extrator de dados para o MLF

## Glossário

**OF0305** - Manutenção Documentos Fiscais

**LF0202** - Extrator das informações EMS

**MOF** - Módulo Obrigações Fiscais

**MRE** - Módulo de Recebimento

**MFT** - Módulo de Faturamento