

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Eliminar notas do programa Documento XML NFe

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:18 min**

Dúvida

Como é realizado a eliminação de documentos do programa **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.34

Solução

Para realizar a eliminação do documento no programa **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e** é necessário primeiramente deixar com situação de cancelado.

Para isso, é necessário selecionar o documento e clicar na opção **Cancelar**, conforme exemplo abaixo:



RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Documentos XML NF-e

Atualizar Gerar fiscal Outras ações ^

4337005 Busca avançada

Apresentando resultados filtrados

Pesquisa rápida: 4337005 x

Gerar físico

Cancelar NF-e


Aplicar regras

	Estab	Emitente	Documento	Série	Data emissão	Data transação	Situação	Tipo operação	Valor total	Conf?		
☒	1	12704	DEPFECHADO	4337005	1	03/01/2022	06/05/2022	ERRO NEGOC	TRANSFERÊNCIA	\$ 7,50	✓	...


Carregar mais resultados

Esse procedimento não irá realizar o cancelamento junto a **SEFAZ**, somente irá alterar a situação do documento no monitor de documentos **XML NFe**.

Após será aberto o campo para informar o motivo do cancelamento.



Com a situação do documento igual a Cancelada, poderá apenas selecionar e clicar na opção **Excluir** conforme exemplo abaixo:



Essa ação irá eliminar o documento do monitor de documentos XML NF-e.

Importante

Não há histórico de eliminação de documentos para esse procedimento no programa **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**. O mesmo vale para o programa **RE0708 - RE0708 - Monitor NF-e/CT-e NFS-e**.

Glossário

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda

NF - Nota Fiscal