

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Fluxo Recebimento Fiscal

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:01:46 min

Dúvida


Como ocorre a integração entre o **Recebimento** e o **WMS SaaS - Externo** seguindo o **Fluxo Recebimento Fiscal**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.29

Solução

Segue imagem que demonstra o **Fluxo de Digitação e Atualização da Nota Fiscal no Recebimento Fiscal**:



Abaixo segue as possíveis **Situações** do campo **Situação WMS Ext**, do programa **RE1001 - Manutenção de Documentos**:

- **Não Integra:** Nota fiscal digitada ou atualizada e sem depósito de **WMS Externo**.

- **Aguardando:** Nota fiscal aguardando o **WMS Externo** vir buscá-la. Não habilita botões de modificar e excluir, e não permite a atualização da nota.
- **Em Processo:** Nota fiscal em processo de conferência no **WMS Externo**. Não habilita botões de modificar e excluir, e não permite atualização da nota.
- **Conferência OK:** Nota fiscal conferida pelo **WMS Externo** sem diferenças. Não habilita botões de modificar e excluir. Permite a atualização da nota.
- **Conferência NOK:** Nota fiscal conferida pelo **WMS Externo** com diferenças. Habilita os botões de modificação, mas não os de excluir. Permite a atualização da nota.
- **Inativado:** Nota fiscal foi inativada no **WMS Externo**. Pode ser desatualizada para um novo envio ao **WMS Externo** ou para ser excluída do Datasul.

Saiba mais

Mais informações disponíveis nos artigos abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Parametrizações necessárias

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Fluxo Recebimento Físico