

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Botão Geração na aba Acabados do RE1001 desabilitado

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:57 min

Dúvida


Por que o botão **Geração** na aba **Acabados** do programa **RE1001 - Manutenção de Documentos** fica desabilitado?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Para que o botão **Geração** na aba **Acabados** no programa **RE1001 - Manutenção de Documentos** seja habilitado, deve utilizar uma natureza de operação **CD0606 - Natureza Operação**, parametrizada na aba **Adicionais** com o **Tipo de Compra: Material Agregado**.



06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.096 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 111agr Material Agregado Tipo: Entrada

Geral Adicionais Atualizações Impostos ICMS Narrativa Outros Importação

☐ Operação Transferência
☐ Gerar Nota Faturamento
☐ Nota Rateio
☐ Nota Própria
☐ Nota Comércio
☐ Compra/Venda Ativo
☐ Gera Ficha Automático
☐ Início Crédito Automático
☐ Venda Ambulante
☐ Gerar Devol Somente de Valor
☐ Natureza Drawback
☐ Memorando Exportação
☐ Natureza Transporte TMS
☒ Comercialização Produção Rural
☐ Nota Form Lote Recinto Alfandegado

☐ Operação com Terceiros
Tipo Oper Terceiros: Remessa Beneficiamento
Devolução Consignação
☐ Simbólica ☒ Mercadoria
☐ Alterar Valor Itens Terceiros
Percentual Variação: 0,00000000
Limite Variação Valor: 0,0000
☐ Operação Triangular ☒ Industrialização ☐ Venda à Ordem
Tipo Compra: Material Agregado
Natur Complementar:
☐ Natureza Bonificação Natur Bonificação:

Enter data or press ESC to end.

O botão **Geração** serve como facilitador para gerar o acabado automaticamente.

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.073 - Manutenção de Documentos - 10 - TOTVS S.A - Amb...

Arquivo Ajuda

Emitente: 13 TREZE SORTE PURA 123

Série: 1

Documento: 0000001

Nat Operação: 111agr Material Agregado

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Seq	Item	Ord	Prod	Qtde	Un	Ref	Pedido	Ordem	Par

Incluir Modificar Eliminar **Geração**

Incluir

Saiba mais

Mais informações sobre a **Geração do Acabado pelo Recebimento** disponível nos artigos abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Beneficiamento com Geração de Acabado

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Digitação nota de Retorno de Beneficiamento

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Geração da REQ - Requisição automaticamente para o Retorno de Beneficiamento