

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Desatualizar um documento através do programa RE2006

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:25 min**

Dúvida

Qual procedimento para desatualizar um documento através do programa **RE2006 - Desatualização de Documentos Físicos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Esta função possibilita que as notas fiscais sejam desatualizadas no **RE2001 - Recebimento Físico**, através do programa **RE2006 - Desatualização de Documentos Físicos**.

Por motivos de segurança, é solicitado o nome e a senha do usuário que tem a permissão para desatualizar notas fiscais. O usuário deve estar cadastrado no programa **RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento**. Não ficará gravado a informação do usuário que desatualizou a nota, ou seja, não será possível efetuar esta consulta futuramente.

Na pasta **Parâmetros**, do programa **RE2006**, são encontradas as opções abaixo:

1. Desatualiza Itens com Saldo Negativo:

Quando assinalado, determina que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas.

Esta confirmação é solicitada na forma de parâmetro porque este programa pode ser executado em **RPW**.

2. Desatualiza WMS:

Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram movimento de armazenamento no **WMS** serão desatualizadas no **Recebimento** e o documento gerado no **WMS** será cancelado na desatualização.

Importante: Caso os movimentos de armazenamento, no **WMS**, já tenham sido confirmados, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que os acertos no **WMS** deverão ser efetuados manualmente.

3. Considerar Situação WMS Externo:

Quando marcado, o Sistema não irá permitir a desatualização do documentação caso o mesmo não tenha sido Inativado no **WMS Externo**. Para consultar se o documento foi Inativado, pode-se utilizar o programa **RE2701 - Consulta do Recebimento Físico**, campo **WMS Ext**.

Importante: Quando marcado, o Sistema não irá permitir a desatualização do documentação caso o mesmo não tenha sido Inativado no **WMS Externo**. Para consultar se

o documento foi Inativado, pode-se utilizar o programa **RE2701 - Consulta do Recebimento Físico**, campo **WMS Ext.**

Com o documento desatualizado por meio do programa **RE2006**, o mesmo será apresentado no programa **RE2001**. Para **eliminá-lo** basta clicar no ícone de lixeira, opção **excluir**.

Saiba mais

Caso o documento esteja atualizado no **RE1001 - Recebimento Fiscal** é necessário desatualizar o documento primeiramente no **RE0402 - Desatualização de Documentos**, conforme artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Desatualizar um documento através do programa RE0402