

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Ao acessar o Parâmetros comparativo XML não habilita o botão Novo

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:50 min**

Dúvida

Ao acessar o **html.mre.comparativeParameters - Parâmetros Comparativo XML** não está habilitando o botão **Novo**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Para que a opção **Novo** seja habilitada é necessário que na rotina **BAS_PROG_DTSUL** o programa **html.mre.comparativeParameters** esteja cadastrado conforme abaixo:

06.9.5549 - BAS_PROG_DTSUL - 2.00.00.006 - Manutenção de Programa - 10 - 8183

Arquivo Ajuda

Programa:

Descrição:

Detalhes | Opções | Localidade

Nome Externo:

Nome Menu:

Nome Verbalizado:

Programa UPC: 

Procedimento:

[Arquivo](#) [Ajuda](#)

« < > » ↩ 🔍 📄 📄 📄 🗑️ ↶ ✕ ✓

↔️ 🔒 📄 🔧 ⚙️ 🖨️ ➡️ ?

Programa:

Descrição:

Detalhes

Opções

Localidade

Template:

Tipo:

Interface: ☐ GUI ☒ WEB ☐ ChUI ☐ FLEX

Categoria:

☐ Executa Via RPC

☒ Registro Padrão

☐ Outro Produto

☒ Visualiza Menu

☐ Query On-Line

☐ Log Exec

☐ Login Int. Automático

☐ Nome Verbalizado Customizad

☐ Ignora Tradução Específico

☐ Permite Personalização

Família SO:

Enter data or press ESC to end.

Descrição: Parâmetros Comparativo XML

Detalhes

Opções

Localidade

Template: Programa THF

Tipo: Manutenção

Interface: ☐ GUI ☒ WEB ☐ ChUI ☐ FLEX

Categoria:

☐ Executa Via RPC☒ Visualiza Menu☐ Login Int. Automático☒ Registro Padrão☐ Query On-Line☐ Nome Verbalizado Customizado☐ Outro Produto☐ Log Exec☐ Ignora Tradução Específico

Familia SO: Todas

☐ Permite Personalização

Enter data or press ESC to end.