

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe -

Parametrização para autorizar download de XML

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:44 min**

Dúvida

Como funciona a regra para autorizar *download* de **XML**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFe) – Todas as versões

Solução

Na **Consulta Pública** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**, tanto o destinatário quanto o próprio emitente, podem efetuar o *download* do **XML** da **NFe**, desde que identificados com seu certificado digital. O mesmo se aplica para o transportador citado na **NFe**.

Foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a obter o *download* do arquivo **XML** da **NFe**. Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu contador ou outras pessoas envolvidas na operação.

Para atender a essa necessidade foi implementado no produto padrão a geração desse registro, através do cadastro de contato do cliente, fornecedor e transportador.

Para gerar o grupo **Autorização para obter XML** na **NFe**, grupo **autXML**, informe um contato para o cliente no programa **CD0704B - Contatos Emitentes** ou fornecedor no programa **CD0401B - Manutenção Contatos** ou transportador no programa **CD0402 - Transportadores**, botão **Contatos do Transportador**, relacionados à nota fiscal, com o campo **Aplicação** como **Download XML NF-e**. Neste registro deverá ser preenchido o campo **CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica / CPF - Cadastro de Pessoa Física**, pois esta informação é necessária para envio no **XML**.

O Sistema também irá verificar o contato do emitente relacionado ao estabelecimento no campo **Fornecedor**, na pasta **Fiscal** no programa **CD0602 - Manutenção Estabelecimentos**.

Importante

Pode ter mais de um contato relacionado ao cliente, fornecedor e transportador com o campo **Aplicação** como **Download XML NF-e**, porém no **XML** é aceito apenas 10 registros.