

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Como consultar uma nota no banco do TSS

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como consultar uma nota no banco do **TSS - Totvs Sped Service** ?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Na transmissão de uma **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**, utilizando o módulo de faturamento, o **TSS** armazena o status da **Sefaz - Secretaria da Fazenda** de cada nota nas tabelas: **SPED050** e **SPED054**, porém, gravando somente um número do campo de cada uma delas.

Para visualizar esse campo, pode entrar no banco do **TSS** e em seguida fazer um *select* nas tabelas **SPED050** e **SPED054**.

```
SELECT * FROM SPED050  
SELECT * FROM SPED054
```

Abaixo a lista dos principais campos e seu significados.

Tabela: **SPED050**

ID_ENT - Identificação do Estabelecimento no banco do **TSS**

NFE_ID - Chave de acesso da **NFe**

AMBIENTE - Ambiente de Emissão da **NFe**

[1] - Produção

[2] - Homologação

MODALIDADE - Tipo de Emissão da **NFe**

[1] - Normal

[2] - Contingencia

[3] - Contingencia SCAN - descontinuada pela Sefaz

[4] - Ambiente Nacional

[5] - Contingência DPEC/ EPEC

[6] - Sefaz virtual

[7] - Contingência FS-DA

[8] - Contingência SVC-AN

[9] - Contingência SVC-RS

STATUS - Situação da **NFe**

- [1] NFe Recebida
- [2] NFe Assinada
- [3] NFe com falha no schema XML
- [4] NFe transmitida
- [5] NFe com problemas
- [6] NFe autorizada
- [7] Cancelamento

STATUSCANC - Situação do Cancelamento/Inutilização **NFe**

- [1] NFe Recebida
- [2] NFe Cancelada
- [3] NFe com falha de cancelamento

STATUSMAIL - Situação do Envio do Email

- [1] A transmitir
- [2] Transmitido
- [3] Bloqueio de transmissão - cancelamento

NFE_PROT - Número do Protocolo de Emissão da NFe

EMAIL - Informação do Email do Destinatário da NFe

Tabela **SPED054**

ID_ENT - Identificação do Estabelecimento no banco do **TSS**

NFE_ID - Chave de acesso da **NFe**

CSTAT_SEFR - Código do retorno da situação da **NFe**

XMOT_SEFR - Descrição do código do retorno da situação da **NFe**