

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Instalação e criação das hierarquias no certificado digital

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvida

Como instalar e criar as hierarquias no **certificado digital**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as Versões

Solução

O processo a seguir demonstra como instalar as hierarquias no **Certificado Digital**. Para que este processo seja possível, deve-se acessar o *site* onde o certificado foi credenciado para fazer o *download* do arquivo **PFX**, que é o arquivo físico do certificado, como por exemplo:

SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos: Acesso ao Site do SERASA


Certisign: Acesso ao Site do CERTISIGN

Após realizar o *download* do arquivo, é necessário instalar no computador para posteriormente ser exportado com as hierarquias aplicadas.

Para instalar o certificado, é necessário importar o certificado no computador e para isso é preciso clicar duas vezes no arquivo do certificado. Com isso, deve seguir uma série de passos, conforme o assistente de importação a seguir.

Importação do Certificado Digital

1. Após efetuar um duplo clique no arquivo ***.PFX**, será mostrada a primeira parte do **Assistente para Importação de Certificados**, nesta etapa pode-se deixar como padrão o **Local do Repositório** como **Usuário Atual**:



2. Ao clicar em **Avançar** é necessário selecionar o arquivo do certificado digital para que o assistente consiga importá-lo para o repositório previamente definido:

← Assistente para Importação de Certificados

Arquivo a Ser Importado
Especifique o arquivo que você deseja importar.


Nome do arquivo:
...endereço-certificado\certificado.pfx Procurar...

Observação: mais de um certificado pode ser armazenado em um único arquivo nos seguintes formatos:

- Troca de Informações Pessoais - PKCS nº 12 (.PFX,.P12)
- Padrão de Sintaxe de Mensagem Criptografada - PKCS nº7 (.P7B)
- Repositório de Certificados Serializado da Microsoft (.SST)

Avançar Cancelar

3. Após definir o arquivo do certificado e clicar em **Avançar**, é necessário inserir a senha do certificado digital, que foi definida no momento em que foi adquirido o certificado junto a unidade certificadora e marcar as opções **Marcar esta chave como exportável**. Isso possibilita o *backup* ou o transporte das chaves posteriormente. Também marque a opção **Incluir todas as propriedades estendidas**:



Assistente para Importação de Certificados

Proteção de chave privada
Para manter a segurança, a chave privada foi protegida com uma senha.

Digite a senha da chave privada.

Senha:


Exibir Senha

Opções de Importação:



- ☐ Habilitar proteção de chaves privadas fortes. Se habilitar essa opção, você será avisado sempre que a chave privada for usada por um aplicativo.
- ☒ Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves posteriormente.
- ☒ Incluir todas as propriedades estendidas.

Avançar Cancelar

4. Após clicar em **Avançar**, no novo passo apresentado marque a opção **Selecionar automaticamente um repositório de certificados** ou você pode especificar um local para o certificado:





5. Ao clicar em **Avançar**, será exibido uma tela com as predefinições feitas. Como esta parte é apenas informativa, apenas clique no botão **Concluir** até receber a mensagem de **A importação obteve êxito**:




Exportação do Certificado Digital


Concluindo o processo de importação do certificado digital, é necessário realizar a exportação. É através da exportação do certificado que as hierarquias serão aplicadas e com isso possibilita o uso com o **Datasul**. A exportação é feita através do menu do **Painel de Controle** do **Windows**, **Opções da Internet**, que também acontece através de um assistente, só que dessa vez de exportação:

1. Para iniciar o menu de **Opções da Internet**, há três formas: a primeira é acessar o menu **Painel de Controle** do **Windows**, selecionar a opção **Opções da Internet**; a segunda é acessar o **Internet Explorer**, clicar no ícone que é uma engrenagem chamado **Ferramentas**, e em seguida selecionar **Opções da Internet**; a terceira é através do menu **Executar** que pode ser chamado pressionando as teclas **Windows** e **R** e no campo **Abrir** digitar **inetcpl.cpl**:







2. Após abrir o menu **Opções da Internet**, clique na guia **Conteúdo** e em seguida no botão **Certificados**. Apresentará uma tela com a listagem de todos os certificados já importados, como no item 1 do processo de importação foi deixado o repositório como **Usuário Atual**, o certificado é listado na guia **Pessoal**. Sendo assim, selecione o certificado que foi importado e que está dentro do prazo de validade, clique no botão **Exportar...**:




3. Será apresentado o **Assistente para Exportação de Certificados**:



4. Na primeira parte do assistente clique em **Avançar**, em seguida, será solicitado se deve ser exportado também a chave privada, neste caso, é necessário deixar marcada a opção **Sim, exportar a chave privada**:



5. Ao **Avançar** novamente, é a etapa mais importante. Os parâmetros **Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível**; **Exportar todas as propriedades estendidas** e **Habilitar privacidade de certificados** devem ser marcados:



Assistente para Exportação de Certificados

Formato do Arquivo de Exportação
Os certificados podem ser exportados em diversos formatos de arquivo.

Selecione o formato a ser usado:

- ☐ X.509 binário codificado por DER (*.cer)
- ☐ X.509 codificado na base 64 (*.cer)
- ☐ Padrão de Sintaxe de Mensagens Criptografadas - Certificados PKCS nº7 (*.p7b)
 - ☐ Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível
- ☒ Troca de Informações Pessoais - PKCS nº 12 (.PFX,.P12)
 - ☒ Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível
 - ☐ Excluir a chave privada se a exportação tiver êxito
 - ☒ Exportar todas as propriedades estendidas
 - ☒ Habilitar privacidade de certificados
- ☐ Repositório de Certificados Serializado da Microsoft (.SST)

Avançar Cancelar

6. Ao clicar em **Avançar**, fará com que seja definido a **senha** para a posterior utilização do certificado. Não é necessário usar a mesma senha do certificado cadastrada no portal da unidade certificadora, pode ser definido uma outra senha, fica a critério de quem está exportando manter a mesma ou alterar a senha:

 Assistente para Exportação de Certificados

Segurança
Para manter a segurança, você deve proteger a chave privada de uma entidade de segurança ou usando uma senha.

☐ Nomes de grupos ou usuários (recomendado)

Adicionar

Remover

☒ Senha:

●●●●●●●●

Confirmar senha:


●●●●●●●●

Criptografia: TripleDES-SHA1

Avançar

Cancelar

7. Novamente ao clicar em **Avançar** será definido o local onde o novo arquivo do certificado será salvo:





←  Assistente para Exportação de Certificados

Arquivo a Ser Exportado
Especifique o nome do arquivo que você deseja exportar

Nome do arquivo:

8. Finalizando os passos anteriores, basta clicar no botão **Avançar** e em seguida, na tela de conclusão da exportação, clicar em **Concluir**. Com isso, o certificado será exportado no endereço informado no passo anterior com um tamanho aproximado de **10 Kilobytes**.



Finalizada a exportação, o certificado pode ser usado para configuração no Sistema para assinatura das **Notas Fiscais Eletrônicas**, para isso, acesse o programa **CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos** e em seguida acesse o programa **CD0403B - Configuração do TSS**.

Arquivo Ajuda



Estab: 1

Nome: Empresa de Homologação

Endereço

Contas

Contas II

Multiplanta

Integrações

Doc. Eletrôn.

NF-e

Ambiente

- ☐ Nenhum
☐ Homologação
☒ Produção

Transmissão

- ☒ Aplicação Transmissão
☐ Transmissão Manual

Identificação

Versão Layout: 4.00

Cód Regime Trib: Regime Normal

Para Emissão com Transmissão Manual

Diretório Arquivos:

Formato Arquivo: ☒ TXT ☐ XML

Versão Emissor NF-e:

Processos NF-e

- ☒ Permite Contingência NF-e
☒ Emite Carta de Correção
☐ Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS
☐ Permite Evento Registro de Saída p/ MG
☐ Atualiza Situação NF-e Batch
☐ Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente
☐ Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML

Código da Mensagem: 331

Versão Evento: 1.00

Versão Evento (EPP):

Versão Evento (Reg Saída):

Prazo Alerta Cancelamento: 0

Fuso Horário (UTC):

Gerais

- ☐ Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos ☐ Norma ABNT 5891 para Cálculo de ISS

Configuração do TSS

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.013 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 1 Empresa de Homologação

Geral | E-mail | NFS-e | Eventos NFe

Repositório Arquivos XML: D:\XML

Rep. XML OUTROS S.O:

Configuração TSS

Transmissão NF-e: SEFAZ Origem

Ambiente SEFAZ: Homologação

Tempo Espera (min): 10

Certificado: PFX

Arquivo Certificado: *****

Chave Certificado: *****

Senha Certificado: *****

Credenciamento: 21/12/2019

URL Webservice TSS: http://10.80.77.89:8181

☐ Atualiza Situação NF-e Batch

Diretório Histórico XML: D:\XML\historico

Dir. XML OUTROS S.O:

☒ Mantém Histórico XML

OK Cancelar Ajuda

Data Credenciamento

Nos campos **Arquivo Certificado** e **Chave Certificado** informe o arquivo do certificado gerado através dos passos realizados para a exportação e no campo **Senha Certificado**, informe a senha definida também no momento da exportação. Já o campo **Credenciamento** é apenas **documentacional**, então pode ser usado tanto para definir a **data de credenciamento** do certificado quanto a **data de expiração**.

Após preencher os campos, clique no botão **OK**, na parte inferior do **CD0403B**. Após o processamento, caso não exista nenhum tipo de problema ou exceção a configuração deve ocorrer com **sucesso**.