

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Informar as tags xLocDespacho e xLocExporta nas notas de exportação

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:46 min**

Dúvida

Como informar de maneira correta as tags **xLocDespacho** e **xLocExporta** nas notas de exportação?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Nas notas de exportação, é necessário gerar o bloco **Exporta**.

Não deve ser colocado nas TAGs informações genéricas, porque isso pode causar problemas fiscais.

Conforme o Manual do Contribuinte, o bloco **Exporta** possui a estrutura abaixo:

ZA. Informações de Comércio Exterior

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
402	ZA01	exporta	Grupo Exportação	G	A01		0-1		Informar apenas na exportação.
403	ZA02	UFSaidaPais	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira	E	ZA01	C	1-1	2	Não aceita o valor "EX".
404	ZA03	xLocExporta	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira	E	ZA01	C	1-1	1-60	
404a	ZA04	xLocDespacho	Descrição do local de despacho	E	ZA01	C	0-1	1-60	Informação do Recinto Alfandegado

Em relação ao local do despacho, TAG **xLocDespacho**, e ao local do Embarque, TAG **xLocExporta**, para o correto preenchimento das TAGs, verificar as orientações da Receita Federal:

Local do Despacho de Exportação

Local de Embarque

Se utilizar o Módulo de Exportação, o Sistema irá buscar o local do embarque do programa **EX0200 - Acompanhamento Processo**. É a descrição do ponto de embarque. O local do despacho é a descrição do ponto de despacho.

Se não utiliza o Módulo de Exportação, não é gerada a TAG **xLocDespacho**, que não é obrigatória no bloco. E a TAG **xLocExporta** será gerada com a informação da descrição da Rota, no programa **CD0706 - Atualização Rotas**, campo **Descrição**.