

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Inserir Logotipo da empresa no DANFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como inserir a imagem do logotipo da empresa no **DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Solução

Para alterar o logotipo utilizado para impressão do **DANFE**, deve seguir as instruções:

1. Para quem utiliza o **FT0518 - Emissor de DANFE**;

- No diretório oficial dos programa, na pasta **Layout** abra o arquivo utilizado para impressão do **DANFE**;

- Elimine o logotipo e a caixa de texto onde está o logotipo;

- Insira a imagem do logotipo na posição onde a anterior estava;

- Insira um retângulo - **AutoFormas** do **Word** para contornar o logotipo;

- Salve o arquivo em outra pasta para testar a alteração antes de liberá-la no ambiente oficial.

2. Para quem utiliza o **FT0527 - Emissor DANFE NF-e**:

- No diretório oficial dos programa, na pasta **Layout** procure os arquivos que possuem a imagem do logotipo definido: **loft0527b.001**, **loft0527g.001**, **loft0527d.001**, **loft0527a.001**

- Dentro dos arquivos, procure a palavra **Logo**, será apresentada uma linha conforme o exemplo:

```
Image:Logo|image/logo.jpg|27|705|48|40
```

- A palavra **image** refere-se a pasta que é encontrada no diretório oficial do programa;

- Dentro da pasta **image**, salve o novo arquivo que deve ser utilizado como logotipo da empresa;

- Substitua nos quatros arquivos citados, o nome da figura conforme o exemplo:

```
Image:Logo|image/novologo.jpg|27|705|48|40
```

Importante

Antes de qualquer alteração, sugerimos que seja realizado uma cópia de segurança dos arquivos;
As dimensões recomendadas para o arquivo **BMP - Bitmap** é de 90x90.

O nome do arquivo para modelo retrato: **danfev2mod1.rtf**;

O nome do arquivo para modelo paisagem: **danfev2mod2.rtf**.