

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Emissão de NFe em Contingência no Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida


Como emitir uma **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** em **Contingência** no **Datasul**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução


Para emitir uma nota em **contingência**, primeiro deve-se configurar o tipo de contingência no programa **FT0912 - Parâmetros Emissão NF-e**:



Com essa parametrização, todas as notas emitidas a partir desse momento terá a **Forma de Emissão** conforme a **Contingência** escolhida e serão processadas normalmente pelo aplicativo de transmissão utilizado.

Após a parametrização da **contingência**, as notas fiscais que estão com o *status* de **Em Processamento no Aplicativo de Transmissão** poderão ser **Canceladas** para reabrir **Pedido/Embarque** como no processo normal.

Para realizar esse procedimento, pelo programa **FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica**, clique no botão **Cancelamento de Notas para entrada em Contingência**, que abrirá o programa **FT0913 - Cancelamento NF-e (Emis Conting)**:



Importante

Esse processo é para o cancelamento das notas que foram emitidas de forma **Normal** e ficaram em processamento no aplicativo de transmissão sem retornar para o **Datasul**, e existe a necessidade da emissão de nova nota em **Contingência** para liberar a mercadoria.

Caso essa nota fiscal não tenha a obrigação de ser emitida nesse período de instabilidade, como sugestão, mantenha a nota **Em Processamento no Aplicativo de Transmissão** sem realizar o cancelamento, aguardando o processamento do lote pela **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** e retornar normalmente a situação para o **Datasul**.

Caso utilizem o aplicativo de transmissão da **Neogrid**, não pode ser utilizada a emissão em **Contingência** pelo botão que existe no **Monitor da Neogrid**, pois a nota ficará com a chave de acesso diferente entre a **Neogrid** e o **Datasul**.

Saiba mais

Para identificar os tipos de contingências, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Tipos Contingência no Datasul.