

Manufatura - Linha Datasul - Bloco K - Fluxo básico para a geração dos dados no Bloco K

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Quais as principais rotinas para a geração dos dados no registro **Bloco K**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Bloco K (BLK) - A partir da versão 12

Solução

O **Bloco K** é o bloco da **EFD ICMS/IPI - SPED Fiscal** que substitui a forma de emissão do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque de manual para digital. Esta obrigatoriedade é válida para Indústrias ou empresas equiparadas à indústrias e atacadistas. Ele vem solicitar mais um leque de informações, que vão do saldo em estoque, perdas no processo produtivo, substituição de insumos até o produto acabado, abrangendo os produtos fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiros. Diferente do **Bloco H - Registro de Inventário**, que a entrega ocorre uma vez ao ano ou a critério da **UF - Unidade Federativa**, a entrega das informações do **Bloco K** é mensal.

Para a parametrização e geração dos dados, basicamente pode ser executada a sequência de programas abaixo:

OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

CD0157 - Manutenção Itens x Estab Bloco K

LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K

LF0228 - Geração Registros Bloco K

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

LF0200 - Interpretador de layout

LF0201 - Gerador do arquivo de layout

1. No programa **OF0301**, pasta **Parâmetros 4**, devem ser definidos os campos de acordo com a necessidade, por exemplo: se utiliza o módulo de **Engenharia/Produção** no **TOTVS**, se a geração da estrutura será pela engenharia ou pela movimentação da ordem, e quais os tipos de controle dos itens que devem ser considerados para a geração do arquivo.

2. No programa **CD0157**, devem ser parametrizados os itens que devem ser considerados no registro.

3. Antes da geração dos dados, é possível analisar as informações por meio dos Relatórios gerados pelo programa **LF0227**. Este programa possui dez relatórios que podem ser utilizados para a conferência dos dados. Para saber mais sobre estes relatórios, selecione o relatório

desejado no programa **LF0227** e clique no botão **Detalhe**.

4. A geração dos dados para o registro do **Bloco K** é realizada pelo programa **LF0228** por **Estabelecimento**. Na pasta **Seleção**, entre outros parâmetros que estão descritos neste Artigo, é possível por exemplo gerar apenas o registro **K200** selecionando o parâmetro **Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200)**. Na pasta **Parâmetros**, estão disponíveis as opções de quais registros devem ser apresentados no relatório ao término da geração.

5. As informações geradas pelo **LF0228** são enviadas para o programa **LF0203**, onde os programas **LF0200** e **LF0201** buscam as informações para geração do arquivo para o **SPED**.

Saiba mais

Para informações dos campos/parâmetros constantes nos programas, acesse o *link*: **Bloco K - Guia de Referência - Datasul**

Para saber sobre cada registro gerado no **Bloco K**, consulte o artigo **Manufatura - Linha Datasul - Bloco K - Origem dos registros do bloco K**

Para outros Artigos, acesse a página na Central de Atendimento: **Bloco K**