

Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF -

Procedimentos para geração da DMA Bahia

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:55 min**

Dúvida

Como proceder para gerar a **DMA** da **Bahia** no produto **Datasul**?

Ambiente

Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Obrigações Fiscais (MOF) – Versão 12

Solução

A **DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS da Bahia** é obrigatória para contribuintes inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal, **conta corrente fiscal**, exceto os contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados na atividade econômica de **Depósito de Mercadorias Próprias**.

A entrega ocorre mensalmente, até o dia 20, relativa às operações do mês anterior.

Para que o arquivo da **DMA** seja gerado é necessário que sejam seguidos os seguintes passos:

1. No produto **Datasul** através do programa **OF1001** é necessário realizar a extração das **Apurações de ICMS**, do **Contabilista**, dos **Documentos Fiscais**, da **Escrituração Mensal-Inventário** e do **Plano de Contas Contábeis**;
2. Após a extração das informações fiscais pelo programa **OF1001**, será necessário realizar a integração com o **TAF** e somente após a integração será possível gerar o arquivo da **DMA-BA**;
3. No **TAF** acessar o menu **Miscelânea - Obrigações Fiscais - Arquivos Magnéticos - Central de Obrigações** e selecionar a opção **DMA-BA**.

Saiba mais

Para mais informações quanto ao programa **OF1001** sugerimos acessar o *link*: **OF1001 - Extrator Datasul TAF - DMA-BA**

As informações quanto a geração da **DMA - BA** no **TAF** estão disponíveis no *link*: **DMA - Declaração de apuração de ICMS da Bahia**

Glossário

DMA - Declaração de Apuração Mensal

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

BA - Bahia

TAF - Totvs Automação Fiscal

OF1001 - Extrator Informações **TAF** - **Datasul**